



Rebelle

Real-Media Painting Software

Benutzerhandbuch
v. 2.0



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Kamila Stankiewicz | Jay Hardy | Martin Hanschild

Einführung

Willkommen zu Rebelle 2!

Rebelle ist ein einzigartiges Malprogramm, mit welchem Sie realistische nasse und trockene Mediengrafiken kreieren können mit verblüffenden Echtzeit-Simulationen von Flüssigkeitsverläufen, Farbvermischungen, Feuchtigkeitsstreuungen und Trockeneffekten. Rebelle ahmt überzeugend nach, wie natürliche Medien mit der Leinwand und sich selbst interagieren. Benutzer können malen, verwischen, getrocknete Farben wieder nassen, nasse Farben über das Papier blasen, das Papier neigen, um Wassertropfen und -läufe zu erzeugen und unzählige fantastische Aquarelleffekte erzeugen.

Wir haben Rebelle entwickelt für CG Künstler ebenso wie für traditionelle Maler, die ihr künstlerisches Repertoire ergründen und erweitern möchten mit modernster und bahnbrechender Digital-Maltechnologie.

Rebelle 2 integriert viele Verbesserungen, Aquarell- und Acrylpinsel haben ein noch nie dagewesenes realistisches Aussehen und verleihen zusammen mit Aquarell-Maskierungsflüssigkeit der digitalen Malerei ein außergewöhnliches traditionelles Feeling. Völlig neues Pinsel-Engine ermöglicht den Benutzern, benutzerdefinierte Bürsten zu erstellen - rund, flach, Bambus, verschiedene nasse Farbspritzer, Schwämme und viele andere.

Neue Schablonen und Auswahlwerkzeuge zusammen mit der nassen Farbdiffusion ermöglichen neue kreative Ergebnisse, die in der digitalen Kunst bis jetzt nicht möglich waren. Diese neue Version kommt mit vollständiger Multi-Touch-Unterstützung und mehrebeneniger PSD-Unterstützung. Alle diese praktischen Funktionen sind in einer angenehmen und benutzerfreundlichen Oberfläche mit einer kleinen Lernkurve verpackt.

In diesem Handbuch finden Sie umfassende Informationen, die alle notwendigen Details zur problemlosen Nutzung dieser Software umfassen. Wir haben Ihnen hier Features, nützliche Hinweise und einige technische Ausführungen zu Rebelle zusammengefasst.

Danke, dass Sie Rebelle erworben haben. Ich hoffe, dass Sie viel Freude beim Malen und Kreieren haben!

Peter Blaškovič
Entwickler von Rebelle

Inhaltsverzeichnis

Einführung	2
Inhaltsverzeichnis	3
Erste Schritte	5
Installation und Registrierung von Rebelle	5
Rebelle Interface / Benutzeroberfläche	7
Tools Panel / Werkzeuge-Fenster	9
Properties Panel / Werkzeugeigenschaften	11
Watercolor Tool Properties / Wasserfarben-Werkzeugeigenschaften	11
Acrylic Tool Properties / Acrylfarben-Werkzeugeigenschaften	12
Pastel Tool Properties / Pastellkreiden-Werkzeugeigenschaften	15
Pencil Tool Properties / Stifte-Werkzeugeigenschaften	15
Ink Pen Tool Properties / Tusche-Werkzeugeigenschaften (Feder)	15
Marker Tool Properties / Filzstifte-Werkzeugeigenschaften	16
Airbrush Tool Properties / Airbrush-Werkzeugeigenschaften	16
Eraser Tool Properties / Radiergummi-Eigenschaften	16
Blend Tool Properties / Vermischen-Eigenschaften	17
Smudge Tool Properties / Verwischen-Eigenschaften	17
Water Tool Properties / Nass machen -Werkzeugeigenschaften	18
Dry Tool Properties / Trocknen-Werkzeugeigenschaften	18
Blow Tool Properties / Blasen-Werkzeugeigenschaften	19
Pick Color Tool Properties / Farbwähler-Eigenschaften	19
Transform Properties / Transformieren - Eigenschaften	20
Selection Tool Properties / Auswahl - Eigenschaften	21
Brush Creator Panel / Pinsel-Ersteller	23
Navigator Panel / Navigationsfenster	28
Color Panel / Farben-Fenster	29
Color Set Panel / Farbpalette-Fenster	30
Layers Panel / Ebenen-Fenster	33

Tilt Panel / Kippen-Fenster	36
Stencils Panel / Schablonen-Fenster	37
The Menu Bar / Menüleiste	39
File Menu / Datei-Menü	39
Edit Menu / Bearbeiten-Menü	41
Layer Menu / Ebenen-Menü	41
View Menu / Ansichtsmenü	41
Window Menu / Fenster-Menü.....	42
Help Menu / Hilfe	42
Preferences / Voreinstellungen	44
Starting Painting / Der Malbeginn.....	47
Workflow Options / Optionen	47
Working with Water / Verwendung von Wasser	47
Tracing Option / Nachzeichnen-Option.....	49
Working with Selections / Verwendung von Auswahlen	49
Multi-touch Support / Multitouch-Unterstützung	51
Art Canvases / Kunstleinwände	52
Creating, Opening and Saving Paintings / Neues Bild, Öffnen und Speichern von Bildern	53
Creating a New Painting / Neues Bild erstellen.....	53
Opening a Painting / Bild öffnen	53
Saving a Painting / Bild speichern.....	53
Closing Application / Programm schließen	54
Veröffentlichen eigener Werke in der Galerie.....	55
Galerie-Konto erzeugen.....	55
Veröffentlichen eigener Werke	55
Galerieprofil und Bilder bearbeiten.....	55
Keyboard Shortcuts / Tastaturkürzel	56
Copyright & Danksagungen.....	58
Rebelle End-User Software License Agreement.....	59

Erste Schritte

Installation und Registrierung von Rebelle

Download & Installieren

Nach Erwerb von Rebelle auf unserer Website erhalten Sie eine E-Mail mit dem Download-Link und Ihren Registrierungsdetails.

Mac OS X User

Downloaden Sie die .dmg Datei mit dem Link in der Registrierungs-E-Mail. Lokalisieren Sie die Rebelle Installationsdatei "Rebelle 2.dmg". Doppelklicken Sie auf den Installer, um die Installation auszuführen.

Windows User

Downloaden Sie die .zip Datei mit dem Link in der Registrierungs-E-Mail. Suchen Sie die Rebelle Installationsdatei "Rebelle 2.zip". Extrahieren Sie den .zip-Ordner und doppelklicken Sie auf den .exe-Installer, um die Installation auszuführen.

Registrieren

Füllen Sie Ihre Registrierungsdetails gemäß Ihrer Registrierungs-E-Mail aus. Bitte überprüfen Sie, dass Sie mit dem Internet verbunden sind. Die Internetverbindung ist für die Aktivierung erforderlich, um Ihre Registrierungsdetails zu prüfen.

*TIPP: Wir empfehlen, Ihren Registrierungsschlüssel und ID per **Copy & Paste** einzufügen, um Rechtschreibfehler zu vermeiden und vice versa.*

Der erste Programmstart

Beim ersten Start oder Programmupdates auf eine neuere Version sehen Sie ein Einführungstutorial. Dieses Benutzerhandbuch wird Sie durch die wichtigsten Rebelle Funktionen leiten. Sie können das Einführungstutorial auch jederzeit vom Menü -> Help / Hilfe -> Intro Tutorial / Einführung starten.

Systemanforderungen

Minimum: Intel i3 oder äquivalent AMD, 4GB RAM, 100MB Festplattenspeicher, Open GL Grafikkarte mit 1GB RAM, Windows Vista (64-bit oder 32-bit), oder Mac OS X 10.9 - mit dieser Konfiguration kann die Aquarell-Wasserfarben-Simulation langsamer funktionieren, ein schnellerer Prozessor und größerer Speicher sind besser.

Empfohlen: Intel i7 oder äquivalent AMD, 16GB RAM, 100MB Festplattenspeicher, Open GL Grafikkarte mit 4GB RAM, 64-bit Windows 7, 8, 10 oder OS X 10.10 und neuer, Wacom oder Surface kompatibel Tablett.

Tablett Unterstützung

Wenn Rebelle zum ersten Mal gestartet wird, werden Sie aufgefordert, das bevorzugte Tablett-Gerät auszuwählen - Wacom-kompatibel oder Microsoft Ink-kompatibel. Sie können die Tablett-Optionen in Preferences / Voreinstellungen -> Tablet / Tablett ändern.

Sprachen

Rebelle ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Sie können die Sprache der Rebelle-Benutzeroberfläche über das Menü Help / Hilfe -> Languages / Sprachen auswählen. Sie müssen Rebelle neu starten, um diese Änderungen zu übernehmen.

Support für Rebelle

Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung von Rebelle benötigen, ziehen Sie bitte dieses enthaltene Hilfemanual zu Rate. Wir haben versucht, es einfach zu halten und alle erforderlichen Informationen zu umfassen.

Gerne können Sie uns eine E-Mail senden an support@escapemotions.com bei Fragen, technischen Problemen oder wenn Sie uns grüßen möchten.


Bevor Sie eine Frage stellen, lesen Sie bitte die **FAQ** auf unserer Website rebelle.escapemotions.com. Finden Sie dort keine Antwort, fügen Sie bitte Ihre Computerkonfiguration Ihrer E-Mail bei (Windows / Mac OS, 32/64bit OS, Prozessor, Grafikkarte, Speicher). Dies hilft uns, Antworten schneller zu finden.

Community

Bleiben Sie mit uns in Verbindung über unsere Social Channels - klicken Sie auf untenstehende Icons und besuchen Sie unsere Seiten auf Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Tumblr, YouTube, DeviantArt, Behance und Instagram.



Rebelle Interface / Benutzeroberfläche




- 1 - Menu Bar / Menüleiste
- 2 - Navigator Panel / Navigationsfenster
- 3 - Tools Panel / Werkzeuge-Fenster
- 4 - Properties Panel / Werkzeugeigenschaften
- 5 - Color Panel / Farben-Fenster
- 6 - Color Set Panel / Farbpalette-Fenster
- 7 - Layers Panel / Ebenen-Fenster
- 8 - Brush Creator Panel / Pinsel-Ersteller
- 9 - Tilt Panel / Kippen-Fenster
- 10 - Stencils Panel / Schablonen-Fenster

TIPP: Alle Fenster sind andockbar - Sie können deren Positionen verschieben und die Größen ändern. Die Fenster verstecken sich, wenn Sie auf der Leinwand hinter ihnen malen.


Sie können die standardmäßige Rebelle Programmoberfläche nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Dies sind die Beispiele des Layouts der Programmoberfläche:




1. Default-Oberfläche mit dem angedockten Kippen-Fenster.



**2. Links: Werkzeuge-Fenster und Werkzeugeigenschaften in der vertikalen Position
Rechts: Alle anderen Fenster werden zusammengeführt.**




3. Werkzeuge-Fenster und Werkzeugeigenschaften in der horizontalen Position am oben, alle anderen Fenster werden am links zusammengeführt.



4. Werkzeuge-Fenster, Farbpalette und Werkzeugeigenschaften in der vertikalen Position zusammen mit allen anderen Fenstern am links zusammengeführt Farben-Fenster wird angedockt.

Tools Panel / Werkzeuge-Fenster



Brushes / Pinsel - Wasserfarben, Acrylfarben, Pastellkreiden, Stifte, Tuschewerkzeug, Filzstifte und Airbrush.

Eraser / Radierer - Radierwerkzeug auswählen

Tools / Werkzeuge - Vermischen, Verwischen, Wasser, Trocknen, Blasen, Farbwähler, Transformieren und Auswahl.

Undo & Redo / Rückgängig & Wiederholen - Letzten Schritt rückgängig machen oder wiederholen.

- **Collapse Panel / Fenster ausblenden** - Blenden Sie das Werkzeuge-Fenster aus. Dieser Button findet sich in jedem Fenster der Rebelleprogramoberfläche statt.
- ☰ **Tools Panel Menu** -Werkzeuge-Fenster-Menü - Das Fenster wird geschlossen. Sie können das Fenster aus Menüleiste -> Fenster wiederöffnen.

Die nachstehende Abbildung zeigt das Verhalten der einzelnen Maltechniken.



-  **Blend / Vermischen** - Werkzeug zum Vermischen von Farben oder Pinselstrichen.
-  **Smudge / Verwischen** - Werkzeug zum Verwischen von Farben oder Pinselstrichen.
-  **Water / Nass machen** - Wählen Sie das Nass machen-Werkzeug, um Wasserauftrag an bestimmten Stellen zu erhalten.

-  **Dry / Trocknen** - Wählen Sie das Trocknen-Werkzeug, um Farbaufträge an bestimmten Stellen zu trocknen.
-  **Blow / Blasen** - Wählen Sie dieses Werkzeug, um nasse Farbaufträge zu verblasen.
-  **Pick / Farbwähler** - Verwenden Sie den Farbwähler, um eine bestimmte Farbe auf Ihrer Leinwand zu wählen.
-  **Transform / Transformieren** - Hier können Sie ausgewählte Ebenen bewegen und deren Größe verändern.
-  **Selection / Auswahl** - Wählen und markieren Sie die Bereiche der Leinwand, um Vorgänge in diesem ausgewählten Bereich auszuführen.

-  **Undo / Rückgängig** - Letzten Schritt rückgängig machen.
-  **Redo / Wiederholen** - Letzte Bildänderung wiederholen.

Properties Panel / Werkzeugeigenschaften

Dieses Fenster enthält Werkzeugeinstellungen und Pinselvorgaben.

Alle Pinsel, Radierer sowie Vermischen-, Verwischen-, Nass machen- und Trocknen-Werkzeuge verfügen über verschiedene Pinselvorgaben. Sie können mit dem Fenster "**Pinsel-Ersteller**" eigene Pinselvorgaben erstellen. Mit dem  Button in der linken unteren Ecke des Werkzeugeigenschaftenfelds können Sie das Fenster "**Pinsel-Ersteller**" ein- oder ausblenden.


Klicken Sie auf den  Button, um die ausgewählte Pinselvorgabe zu duplizieren oder  um die ausgewählte Pinselvorgabe zu entfernen.

Sie können die **Reihenfolge** der Pinsel per Drag & Drop **ändern** oder den ausgewählten Pinsel **umbenennen**, indem Sie darauf doppelklicken, einen neuen Namen eingeben und die Eingabetaste drücken.

Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Pinsel finden Sie im Abschnitt **Brush Creator Panel / Pinsel-Ersteller**.

 **Radierpinsel** - Verwenden Sie jeden Pinsel als Radierer.

 **Properties Panel Menu / Werkzeugeigenschaften-Menü** - Standardwerte **wiederherstellen**, **Pinselvorgabe** aus Bilddatei **importieren** und **exportieren** oder das Fenster wird **geschlossen**. Sie können das Fenster aus Menüleiste -> Fenster wiederöffnen.



Watercolor Tool Properties / Wasserfarben-Werkzeugeigenschaften

Die Parameter simulieren das standardmäßige Verhalten von Aquarell-Wasserfarben. Für andere Effekte können Sie diese nach Ihren Bedürfnissen ändern:

Size / Größe - Pinseldurchmesser wählen (1-100).

Pressure / Druck - Pinseldruck wählen (1-100). Wird ein Tablett-Stift verwendet, können Sie die Druckempfindlichkeit einstellen.

Loading / Farbmenge - Wählt die im Pinsel aufgenommene Farbmenge (1-100). Dies beeinflusst die aufzutragende Farbdicke.

Water / Wasser - Wählt die im Pinsel aufgenommene Wassermenge (1-100). Je mehr Wasser, desto realistischer wird der zu erreichende Wasserverlauf.

TIPP 1: Sie können die Pinselspitze direkt auf der Leinwand ändern, indem Sie die Tastenkombination Strg oder Cmd drücken und mit der linken Maustaste klicken und ziehen. Ziehen Sie nach links, um die Pinselspitze zu verkleinern, nach rechts, um die Pinselspitze zu vergrößern.

TIPP 2: Sie können eine weichere oder festere Stiftdruckempfindlichkeit in Voreinstellungen -> Tablett einstellen. Sie können den Druck für jedes Werkzeug in seinem Eigenschaftenfenster mit dem Schieberegler "Druck" individuell ändern.


TIPP 3: Setzen Sie "Water/Wasser" auf 1, um einen leichten Wasserauftrag zu erhalten; oder wählen Sie höhere Werte, um mehr Wasser auf bestimmte Stellen der Leinwand aufzutragen. Man benötigt nicht viel Wasser, um einen schönen Aquarell-Wasserfarben-Effekt zu erzielen.

 **Permanent Brush / Permanenter Pinsel** - Wenn es aktiviert ist, hält der Pinsel die Farbmenge ständig. Sie können mit "Farbmenge"-Schieberegler wählen wie viel Farbe möchten Sie auf dem Pinsel haben.

 **Normal Brush / Normaler Pinsel** - Das Standardmodus des Pinsels. Die aufgenommene Farbpigmentmenge wird nach "Farbmenge"-Schieberegler beeinflusst.

 **Dirty Brush / Verschmutzter Pinsel** - Verschmutzter Pinsel wird sich niemals reinigen und bleibt von der letzten Farbe, die auf ihn geladen ist, gefärbt.

 **Clean Brush / Sauberer Pinsel** - Sauberer Pinsel ist nicht mit einem Pigment geladen. Wenn es aktiviert ist, wird der Pinsel von jeder Farbe, die auf der Leinwand verläuft, neu gefärbt.



Acrylic Tool Properties / Acrylfarben-Werkzeugeigenschaften

Acrylfarben sind ein feuchtes Malmittel, das zumeist mit flachen Pinseln aufgetragen wird. Sie können die Farbparameter nach Ihren Wünschen ändern:

Size / Größe - Pinseldurchmesser wählen (1-100).


Pressure / Druck - Pinseldruck wählen (1-100). Beeinflusst die Farbdicke des Pinselauftrags.

Loading / Farbmenge - Bestimmt die vom Pinsel aufzunehmende Farbmenge (1-100).

Water / Wasser - Bestimmt die vom Pinsel aufzunehmende Wassermenge (1-100) in der Farbe.

TIPP: Setzen Sie "Farbmenge" auf niedrige Werte, und Sie erhalten einen leichteren Pinselstrich. Setzen Sie beide auf höhere Werte, um einen dickeren Pinselstrich mit größerer Farbmenge zu erhalten.

Permanent Brush / Permanenter Pinsel - Wenn es aktiviert ist, hält der Pinsel die Farbmenge ständig. Sie können mit "Farbmenge"-Schieberegler wählen wie viel Farbe möchten Sie auf dem Pinsel haben:




Farbmenge '1'

Farbmenge '25'

Farbmenge '50'

Farbmenge '100'

Normal Brush / Normaler Pinsel - Das Standardmodus des Pinsels. Die aufgenommene Farbpigmentmenge wird nach "Farbmenge"-Schieberegler beeinflusst:




Farbmenge '1'

Farbmenge '25'

Farbmenge '50'

Farbmenge '100'

Dirty Brush / Verschmutzter Pinsel - Verschmutzter Pinsel wird sich niemals reinigen und bleibt von der letzten Farbe, die auf ihn geladen ist, gefärbt.




1. Pinselstrich: Tragen Sie den Pinsel von der orangen zur blauen Farbe.

2. Pinselstrich: Der Pinsel bleibt von der letzten Farbe, die auf ihn geladen ist, gefärbt. In unserem Fall ist es blaue Farbe.

 **Clean Brush / Sauberer Pinsel** - Sauberer Pinsel ist nicht mit einem Pigment geladen.

Wenn es aktiviert ist, wird der Pinsel von jeder Farbe, die auf der Leinwand verläuft, neu gefärbt:




1. Pinselstrich: Tragen Sie den Pinsel von der orangen zur blauen Farbe. Wenn Sie den Pinsel loslassen, reinigt sich der Pinsel.


2. Pinselstrich: Sauberer Pinsel malt wieder von der orangen zur blauen Farbe.

TIPP: Sie können eigene Tastaturkürzel für Permanenter, Normaler, Verschmutzter und Sauberer Pinsel im Voreinstellungen-Fenster festlegen.

Die Tastaturkürzel können in zwei unterschiedlichen Fenstern (Werkzeuge und Werkzeuge (hold)) eingestellt werden. Wenn Sie das Tastaturkürzel im ersten Fenster (→ Werkzeuge) einstellen, schaltet sich das Tastaturkürzel auf einen speziellen Pinselmodus um. Wenn Sie das Tastaturkürzel im zweiten Fenster (→ Werkzeuge (hold)) einstellen, dass von Ihnen gewählte Tastaturkürzel aktiviert sich erst dann, wenn man es gedrückt hält.

Stellen Sie die Sichtbarkeit der Struktur mit Hilfe des Schiebereglers für die **Malstruktur** (0-100) im Fenster "Select Canvas / Leinwand auswählen" (im Ebenen-Fenster). Siehe das Beispiel unten:






Pastel Tool Properties / Pastellkreiden-Werkzeugeigenschaften

Pastellkreiden sind ein trockenes Malmedium in Stiftform, bestehend aus reinem Farbpigmentpulver und einem Bindemittel. Sie können die Parameter nach Ihren Bedürfnissen ändern:

Size / Größe - Pastelldurchmesser wählen (1-100).

Pressure / Druck - Pastelldruck wählen (1-100). Dies beeinflusst die Farbdichte des Pastelstrichs.




Pencil Tool Properties / Stifte-Werkzeugeigenschaften

Farbstifte sind ein Malmedium mit einem dünnen Pigmentkern eingefasst in einen zylindrischen Holzmantel. Sie können die Parameter Ihren Wünschen anpassen:

Size / Größe - Stiftdurchmesser wählen (1-100).

Pressure / Druck - Stiftdruck wählen (1-100). Dies beeinflusst die Farbdichte des Stiftestrichs.




Ink Pen Tool Properties / Tusche-Werkzeugeigenschaften (Feder)

Tusche ist eine Flüssigkeit aus Pigmenten oder Farbstoffen. Sie können die Parameter nach Ihren Bedürfnissen ändern:

Size / Größe - Durchmesser des Tuschestrichs (1-100).

Pressure / Druck - Stärke des Tuschestrichs (1-100).

Water / Wasser - Bestimmt den Wassergehalt (1-100) der Tusche.




Marker Tool Properties / Filzstifte- Werkzeugeigenschaften

Filzstifte (Marker) haben eine eigene Tintenquelle, und üblicherweise eine Zeichenspitze aus porösen, gepressten Fasern, wie z. B. Filz. Sie können die Parameter Ihren Wünschen anpassen:

Size / Größe - Filzstift- / Markerdurchmesser setzen (1-100).

Pressure / Druck - Farbdichte des Filzstrichs bestimmen (1-100).




Airbrush Tool Properties / Airbrush- Werkzeugeigenschaften

Airbrush ist eine kleine Spritzpistole auf Luftbasis, die Malmittel wie Tinte und Farbstoffe versprüht. Sie können die Parameter Ihren Bedürfnissen anpassen:

Size / Größe - Durchmesser des Airbrushs setzen (1-100).

Pressure / Druck - Druck des Airbrushs bestimmen (1-100). Dies beeinflusst die Sprühdichte des Airbrushs.




Eraser Tool Properties / Radiergummi-Eigenschaften

Size / Größe - Radiergröße bestimmen.

Pressure / Druck - Radierdruck wählen.

Keep Layer Wet / Ebene nass halten - Aktivieren Sie diese Option, wenn der Radiergummi den gelöschten Bereich für die weitere Malerei nass halten soll. Standardmäßig trocknet der Radiergummi komplett den gelöschten Bereich.

TIPP: Sie können den Radiergummi-Spitz von Tablett-Stift als Radiergummi oder anderes Werkzeug in Voreinstellungen -> Werkzeuge (hold) einstellen. Wählen Sie den Radiergummi und stellen Sie ihn als Stift (Radiergummi) unten im Voreinstellungen-Fenster ein.




Blend Tool Properties / Vermischen-Eigenschaften

Dieses Werkzeug vermischt die aufgetragenen Farben und Pinselstriche.

Size / Größe - Größe des Misch-Werkzeugs setzen.

Pressure / Druck - Druck des Misch-Werkzeugs wählen.

TIPP: Sie können die Farben mit dem Finger auf Tablett mit Touchscreen vermischen. Sie können dies jederzeit im "Einstellungen-Fenster" ändern.



Smudge Tool Properties / Verwischen-Eigenschaften


Dieses Werkzeug verwischt die feuchten und trockenen Bereiche der Malerei.


Size / Größe - Größe des Wischwerkzeugs setzen.

Pressure / Druck - Druck des Wischwerkzeugs wählen.

Smudge Only Wet / Alles Verwischen - Aktivieren Sie diese Option, wenn sie nur die nassen Gemälde verwischen möchten. Wenn es deaktiviert ist, verwischt das Verwischen-Werkzeug beide nasse und trockene Bereiche des Gemäldes.

Verwischen - nur nass *Alles Verwischen - nass und trocken*






Water Tool Properties / Nass machen - Werkzeugeigenschaften

Size / Größe - Größe des Wasser-Werkzeugs bestimmen.

Water / Wasser - Wassermenge wählen.
Je mehr Wasser gewählt ist, desto nasser wird die Leinwand.



Dry Tool Properties / Trocknen- Werkzeugeigenschaften


Size / Größe - Größe des Trocknen-Werkzeugs wählen.

Absorbency / Saugfähigkeit - Saugkraft der Leinwand wählen. Je höher die Zahl, desto schneller wird das Wasser absorbiert.

Keep Layer Wet / Ebene nass halten - Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den getrockneten Bereich auf Leinwand befeuchtet für weitere Malen haben möchten. Trocknen-Werkzeug trocknet die Bereiche standardmäßig vollständig aus.

TIPP: Von Rebelle 2 haben auch Nass machen - und Trocknen - Werkzeuge die Pinsel zur Auswahl. Sie können jetzt schöne Farbspritzer und nasse Effekte erzeugen.


Hinweis: 'Nass machen'- und 'Trocknen'-Werkzeuge schalten automatisch 'Nässe zeigen' - Modus um. Sie können es durch Klicken auf Menü: Datei-> Voreinstellungen -> Werkzeuge ändern. Hier können Sie 'Show wet layer when using Water or Dry tools' / 'Nässe Ebene zeigen, wenn 'Nass machen' und 'Trocknen'-Werkzeuge im Nutzung sind' - Option deaktivieren.



Blow Tool Properties / Blasen-Werkzeugeigenschaften

Dieses Werkzeug verbläst eine nasse Farbe in Richtung Ihres Strichs.

Size / Größe - Größe des Blasen-Werkzeugs wählen.




Pick Color Tool Properties / Farbwähler-Eigenschaften

Mix Color / Farbe mischen - "Mix Colors" aktivieren oder "X" Taste drücken, um Farbe mit der vorherigen Farbe zu mischen. Sie können die Mischempfindlichkeit (Mix Mode Sensitivity) in Voreinstellungen -> Palette -> Mix Mode ändern.

Beispiele:

- **Current Layer / Aktuelle Ebene** - Farbe wird nur von der aktiven Ebene aufgenommen.
- **All Layers / Alle Ebenen** - Farbe wird von allen Ebenen außer der Hintergrundfarbe selektiert.
- **All Layers and Canvas / Alle Ebenen und Leinwand** - Farbe wird von allen Ebenen einschließlich der Papierhintergrundfarbe aufgenommen.

Sample Size / Mustergröße: - Größe der durchschnittlichen Farbaufnahme in Pixel.




Wenn Sie das Farbwähler-Werkzeug selektieren, verwandelt sich der Cursor in einen Kreis mit 3 unterschiedlichen Farbbereichen:

New Color / Neue Farbe - Die neue gewählte Farbe.

Color Sample / Farbmuster - Die Leinwandfarbe unter der Zielfarbe.

Original Color / Ursprüngliche Farbe - Die alte, ursprünglich benutzte Farbe.



Transform Properties / Transformieren - Eigenschaften

Dieses Werkzeug transformiert die aktuelle Ebene und ihre Position.

X - Die Position X der Ebene einstellen.

Y - Die Position Y der Ebene einstellen.

Wenn beide Positionen auf 0 eingestellt werden, wird die Ebene nach links und oben zur Leinwandseite transformiert.

Width / Breite - Die Breite der Ebene einstellen.


Height / Höhe - Die Höhe der Ebene einstellen.

Angle / Winkel - Den Winkel der Drehung einstellen.

 **Flip Vertically / Vertikal spiegeln** - Die Ebene vertikal spiegeln.

 **Flip Horizontally / Horizontal spiegeln** - Die Ebene horizontal spiegeln.

Das folgende Bild zeigt, wie man mit Maus, Tablett-Stift und Touch umwandelt:




Move / Verschieben - Die transformierte Ebene verschieben.

Scale / Skalieren - Diese Funktion vergrößert oder verkleinert die transformierte Ebene zu ihrer oberen linken Ecke. Sie können die Ebene horizontal, vertikal oder nach beide Richtungen skalieren. Benutzen Sie die *Shift* - Tastenkürzel, um die Ebene proportional zu skalieren. Um die Ebene relativ zu ihrem Mittelpunkt zu skalieren, benutzen Sie die *Alt* - Tastenkürzel.

Rotate / Drehen - Diese Funktion dreht die transformierte Ebene um ihren Mittelpunkt. Benutzen Sie die *Shift* - Tastenkürzel um die 45° Drehung sperren aktivieren.

Sie können mit Maus, Tablett-Stift oder Touch die Ebene verschieben, skalieren und drehen. Verwenden Sie *zwei Finger*, um gleichzeitig die Ebene zu bewegen, zu drehen und zu

skalieren. Weitere Informationen über Touch-Support in Rebelle finden Sie im Kapitel **Multi-touch Support / Multitouch-Unterstützung**.



Selection Tool Properties / Auswahl - Eigenschaften

Wählen Sie einen bestimmten Bereich der Benutzeroberfläche aus und führen Sie Vorgänge in diesem ausgewählten Bereich aus.

Es gibt **vier Arten** von Auswahltools zur Verfügung:

 **Rectangle / Rechteck** - Erstellen Sie rechteckige Auswahlen, indem Sie auf die Leinwand klicken und ziehen.

 **Ellipse** - Erstellen Sie elliptische Auswahlen, indem Sie auf die Leinwand klicken und ziehen.

Verwenden Sie die *Umschalttaste*, um die rechteckige oder elliptische Auswahl proportional zu skalieren.

Verwenden Sie die *Alt Taste*, um die Auswahl relativ zu ihrer Mitte zu skalieren.

Verwenden Sie die *Umschalttaste*, um die Drehung in einem Winkel von 15 Grad zu aktivieren. Sie können den Standardwinkel in Preferences / Einstellungen -> Tools / Werkzeuge unter 'Transformation' ändern.

 **Polygon** - Erstellen Sie polygonale Auswahlen. Klicken Sie, um einen Eckpunkt zu platzieren, lassen Sie die Maustaste los und klicken Sie, um den nächsten Punkt zu platzieren. Um die polygonale Auswahl zu beenden, klicken Sie entweder wieder auf den ersten Punkt oder drücken Sie die Eingabetaste - der letzte Punkt wird automatisch mit dem ersten Punkt verbunden.

 **Freehand / Freihand** - Erstellen Sie Freihandauswahlen, indem Sie einen Umriss um den Bereich zeichnen, den Sie auswählen möchten. Wenn die Maus losgelassen wird, wird das Zeilenende automatisch mit seinem Start verbunden.

Hinweis: Bestätigen Sie die rechteckige, elliptische und polygonale Auswahl, indem Sie die Eingabetaste drücken oder auf das Ansichtsfenster außerhalb des ausgewählten Bereichs klicken.

Es gibt **drei Modi**, wie eine neue Auswahl zu einer aktuellen Auswahl auf der Leinwand hinzugefügt wird:

 **New Selection / Neue Auswahl** - Ersetzen Sie die aktuelle Auswahl durch die neue.

 **Add to Selection / Zur Auswahl hinzufügen** - Hinzufügen Sie eine neue Auswahl zur aktuellen Auswahl, um ein neues Ergebnis zu erstellen. (Tastaturkürzel: Umschalttaste)

 **Subtract from Selection / Von Auswahl subtrahieren** - Subtrahieren Sie den Bereich der neuen Auswahl von der aktuellen Auswahl, um ein neues Ergebnis zu erstellen.
(Tastaturkürzel: Alt)


 **Invert selection / Auswahl umkehren** – Kehren Sie die aktuelle Auswahl um.
(Tastaturkürzel: Strg + Umschalttaste + I / Cmd + Umschalttaste + I)

Hinweis: Wählen Sie den Inhalt der aktuellen Ebene mit Strg / Cmd + A oder über das Menü Bearbeiten -> Alles auswählen. Deaktivieren Sie die aktuelle Auswahl durch Drücken von Strg / Cmd + D oder über das Menü Bearbeiten -> Alles aufheben.

Mehr Informationen zur Verwendung von Auswahlen in Rebelle finden Sie im Kapitel

Working with Selections / Verwendung von Auswahlen

Brush Creator Panel / Pinsel-Ersteller



Sie können im Pinsel-Ersteller Ihre benutzerdefinierten Pinselvorgaben festlegen. Öffnen Sie das "Pinsel-Ersteller"- Bedienfeld mit  Button im Werkzeugeigenschaftenfenster oder im Menü "Fenster".

Pinsel Name - Der Name des Pinsels wird oben angezeigt. Sie können den Malwerkzeugnamen ändern, indem Sie in der Pinselliste (im Eigenschaftenfenster) darauf doppelklicken.

Pinselstrichvorschau - Die Pinselstrichvorschau wird unter dem Pinselnamen angezeigt und zeigt an, wie Pinselstrich mit den aktuellen Pinseleinstellungen aussieht (Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Parameter in der Pinselstrichvorschau angezeigt wird).


Pinselform - Wählen Sie die Form Ihres benutzerdefinierten Pinsels. Klicken Sie auf die Form-Miniaturansicht und wählen Sie eine Liste mit Formvoreinstellungen aus.

Pinsel Korn - Wählen Sie Korn Ihres Pinsels. Klicken Sie auf die Kornminiatur und wählen Sie aus einer Liste von Kornvoreinstellungen.

Hinweis: Formen und Körnungen sind über das Menü "Hilfe" -> "Library-ordner anzeigen" zugänglich, wo Sie eine beliebige Form oder Korn in den jeweiligen Ordner im PNG-, JPG- oder BMP-Format einfügen können.

Pressure parameters / Druckparameter


Legen Sie fest, wie die **Größe** und **Deckkraft** des Pinsels durch den Druck des Tablettts (-100 - 100) beeinflusst werden soll. Negative Werte invertieren die Druckergebnisse:



Shape parameters / Formparameter

Legen Sie verschiedene Optionen für die Form des benutzerdefinierten Pinsels fest:

Spacing / Abstand - Kontrolliert den Abstand zwischen den Pinselmarken (1-100). Jede Pinselmarke ist entlang des Strichs um einen festgelegten Wert voneinander getrennt. Der Wert 100 entspricht der tatsächlichen Gesamtgröße der Pinselmarke:



Spacing Jitter / Abstand Jitter - Randomisierter Abstand (0-100):



Streuung / Scatter - Die Pinselstreuung verteilt die Platzierung von Pinselstrichen in einem Strich nach oben oder unten relativ zur Basislinie des Strokes (0-100):



Opacity / Deckkraft - Legen Sie die Deckkraft des benutzerdefinierten Pinsels fest (1-100). Überlappende Teile der Pinselmarken bilden zusätzliche Deckkraft:



Deckkraft 25

Opacity Jitter / Deckkraft-Jitter - Legen Sie fest, wie die Deckkraft von Farbe in einem Pinselstrich variiert. Die Deckkraft überschreitet nicht den Wert, der im Schieberegler "Deckkraft" (0-100) angegeben ist:



Size Jitter / Größen-Jitter - Größen-Jitter gibt an, wie sich die Größe der Pinselmarken in einem Strich bis zu dem im Eigenschaftenfenster (0-100) angegebenen Größenwert ändert:



Angle / Winkel - Stellen Sie den Winkel der Pinselform ein (0-100):



Angle 25

Angle Jitter / Winkel-Jitter - Jede Pinselmarke im Strich wird zufällig nach dem aktuellen Winkel (0-100) gedreht:



Follow Stroke / Strich folgen - Wählen Sie, ob der Pinsel der Strich-Drehung folgen soll oder nicht.

Smudge / Verwischen - Wählen Sie, ob die Pinselmarke der nassen Medien (Aquarell, Acrylfarben, Tintenstift) verwischt sein soll oder nicht. Wenn "Verwischen" aktiv ist, werden die Pinselmarken verwischt, um das Erscheinungsbild einzelner Markierungen zu verringern.

Grain parameters / Kornparameter

Legen Sie verschiedene Optionen für das Korn des benutzerdefinierten Pinsels fest:

Scale / Skala – Skala gibt die Größe des Kornes an (100-800). Geben Sie eine Zahl ein oder verwenden Sie den Schieberegler, um einen Wert einzugeben, der ein Prozentsatz der Korngröße ist.

Follow Shape Size / Formgröße folgen - Wählen Sie, ob das Korn der Formgröße folgen soll oder nicht. Wenn aktiv, stimmt das Korn mit der Größe der Pinselform überein.

Follow Shape Rotation / Formdrehung folgen - Wählen Sie, ob das Korn der Formdrehung folgen soll oder nicht. Wenn aktiv, rotiert das Korn mit der Form innerhalb der Pinselmarke.

Random Start / Zufälliger Start - Ordnen Sie die Position des Kornes relativ zur Pinselmarke für jeden Strich zufällig an, sodass die Striche nicht identisch sind.

Random Splat / Zufälliger Farbspritzer - Randomisieren Sie die Position des Kornes relativ zur Pinselmarke für jede Marke, so dass sich jede Pinselmarke von der vorherigen unterscheidet).

Canvas parameters / Leinwandparameter

Texture / Struktur - Legen Sie fest, wie stark die Leinwandstruktur den Pinselstrich beeinflussen soll (0-100).

☰ **Brush Creator Panel Menu / Pinsel-Ersteller-Bereich-Menü** - **Als neue Pinselvorgabe speichern, Pinsel-Änderungen zurücksetzen, Pinselvorgabe importieren, Pinselvorgabe exportieren** oder das Fenster **schließen**. Sie können das Fenster im Menü Fenster erneut öffnen.

How to create custom brush preset / Erstellen von benutzerdefinierten Pinselvorgaben

Klicken Sie im Eigenschaftenbedienfeld auf eine vorhandene Pinselvorgabe, und klicken Sie dann auf den  Button - Das "Pinsel-Ersteller" Fenster wird geöffnet. Wenn Sie Änderungen an dem ausgewählten Pinsel vornehmen möchten, legen Sie einfach die Form und Korn der Pinselmarke, Druck-, Form-, Körnungs- und Leinwandeinstellungen des benutzerdefinierten Pinsels fest - diese Änderungen werden automatisch auf den ausgewählten Pinsel angewendet. Wenn Änderungen an diesem Pinsel vorgenommen werden, erscheint die Notiz "*Changed / Geändert*" neben dem Namen des Pinsels.

Sie können die **Pinsel-Änderungen** jederzeit auf Standard **zurücksetzen** oder als **neue Pinselvorgabe** über Pinsel-Erstelleur **speichern**.

Wenn Sie eine neue Voreinstellung erstellen möchten, duplizieren Sie den ausgewählten Pinsel mit dem  Button und nehmen Sie Änderungen an diese neu erstellte Pinselvorgabe vor.

How to import brush presets / Importieren von Pinselvorgaben

Wenn Sie die Pinselvorgabe zum ausgewählten Werkzeug hinzufügen möchten, importieren Sie den Pinsel über "Import Brush Preset / Pinselvorgabe importieren " im Eigenschaften-Fenster oder im Pinsel-Ersteller- Menü.

How to export brush presets / Exportieren von Pinselvorgaben

Um Pinselvorgaben zu exportieren, gehen Sie zum Eigenschaften-Fenster oder zum Pinsel-Ersteller-Menü und wählen Sie "Export Brush Preset / Pinselvorgabe exportieren". Die Rebelle-Pinsel sind über das Menü "Help / Hilfe" -> "Show Library folder / Library-ordner anzeigen" zugänglich.

Navigator Panel / Navigationsfenster



Nutzen Sie das Navigationsfenster, um schnell die Ansicht Ihres Kunstwerkes in einer Miniaturansicht zu ändern. Der schwarze Rahmen im Navigationsfenster entspricht dem aktuell sichtbaren Bereich im Hauptfenster.

 **Zoom Out / Auszoomen** - Aus dem Bild herauszoomen (bis 1%).

 **Zoom In / Einzoomen** - In das Bild hineinzoomen (bis 800%).

Zoom Slider / Zoom-Schieberegler - Setzen Sie den Zoom mit dem Schieberegler (1 - 800%).

 **Reset Zoom / Zoomfaktor zurücksetzen** - Zoomfaktor überprüfen. Bei Klick auf diesen Button wird auf 100% gezoomt.

 **Fit to Screen / An Bildschirm anpassen** - Passt die Leinwand der Bildschirmgröße an.

 **Rotate Counterclockwise / Gegen den Uhrzeigersinn drehen** - Das Ansichtsfenster gegen den Uhrzeigersinn drehen.

 **Rotate Clockwise / Im Uhrzeigersinn drehen** - Das Ansichtsfenster im Uhrzeigersinn drehen.

Rotation Slider / Drehung-Schieberegler - Der Drehwert mit dem Schieber wählen. (-180° ~ 180°).

 **Reset Rotation / Drehung wiederherstellen** - Drücken Sie die Taste, um den Drehwert auf 0° zurückzusetzen.

 **Flip / Spiegeln** - Das Ansichtsfenster spiegeln. Das Spiegeln-Werkzeug spiegelt das Ansichtsfenster zerstörungsfrei und transformiert das Bild nicht. Das Button wird hervorgehoben dargestellt, wenn das Ansichtsfenster gespiegelt wird.

 **Navigator Panel Menu / Navigationsfenster-Menü** - Die **Graustufenansicht** einschalten oder das Fenster wird geschlossen. Sie können das Fenster aus Menüleiste -> Fenster wiederöffnen.

Color Panel / Farben-Fenster



Sie können Ihre Malfarbe im Farbfenster wählen:
Actual Color / Aktuelle Farbe - Die aktuelle Farbe wählen.
Color Palette / Farbpalette - Sie können die Malfarbe von der Farbpalette wählen oder durch Eingabe der exakten numerischen Parameter der gewünschten Farbe.

Sie können zwischen HSL und RGB Farbmodell wechseln:

H - Farbton (0 - 359)

S - Farbsättigung (0 - 255)

L - Helligkeit (0 - 255)

oder

R - Rot (0-255)

G - Grün (0-255)


B - Blau (0-255)

Hinweis: RGB ist ein geräteabhängiges Farbmodell - unterschiedliche Geräte / Monitore können gegebene RGB Werte unterschiedlich darstellen.

☰ **Color Panel Menu / Farben-Fenster-Menü**- Sie können zwischen Farbkreis und **quadratischer** Farbpalette umschalten, **Schieberegler** anzeigen oder ausblenden, zwischen **HSL** und **RGB** Farbmodell wechseln oder Farben-Fenster **schließen**. Sie können das Fenster aus Menüleiste -> Fenster wiederöffnen.

TIPP: Sie können benutzerdefinierte Tastenkürzel für das Erhöhen / Verringern des Farbtons, der Sättigung und der Helligkeit aus dem Voreinstellungen-Fenster festlegen. Es ist auch möglich, die Empfindlichkeit der Einstellung einzustellen.

Color Set Panel / Farbpalette-Fenster



Sie können Ihre Pinselfarbe auch im Farbpalette-Fenster wählen.

Actual Color / Tatsächliche Farbe - Stellen Sie die tatsächliche Farbe ein.

Set of last used colors / Satz der zuletzt verwendeten Farben - Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Farben erstellen durch Aufnehmen und Klicken auf die Farbe in der Farbpalette. Die zuletzt verwendete Farbe wird zuerst angeordnet.

Color Set / Farbpalette - Standardsatz von verwendeten Farben. Sie können benutzerdefinierte Farben hinzufügen - diese werden für zukünftige Malprojekte gespeichert, auch wenn das Programm geschlossen wird.



Mix Color / Farbe mischen - Wählen Sie den "Mix Color" Button oder drücken Sie die "X"-Taste auf Ihrer Tastatur, um die aufgenommene Farbe mit der vorherigen zu mischen. Sie können Farben mischen von

der Farbauswahl, Farbpalette oder Leinwand.

Beispiel: Wenn Sie Ihre rote Farbe in einem stärkeren Orange-Ton haben möchten, klicken Sie auf das orange Farbfeld oder einen orangen Farbpixel auf der Leinwand - das Spektrum wird sich zu einer rot-orangen Färbung verändern. Je mehr Sie auf die orange Farbe klicken, desto oranger wird der Farbton.



Use Color Tracing / Farben nachzeichnen - Falls ausgewählt, wird eine Farbe automatisch von der Referenzebene ("Tracing Layer") übernommen. Eine aktive Ebene kann als "Tracing Layer" gesetzt werden in Menü -> Layer -> Tracing Layer (ein kleines T erscheint in der Ebenenvorschau). Diese Ebene dient als Vorlage für Formen und Farben während des Malens.



Order by Hue / Anordnen nach Farbton - Sortiert Farben gemäß ihres Farbtons. Falls deaktiviert, wird die zuletzt hinzugefügte Farbe zuerst angeordnet.



Hinzufügen und Entfernen von markierten Farben zum Farbsatz.

Custom Color Sets / Benutzer-definierte Farbpaletten - Erstellen Sie Ihre eigenen Farbpaletten. Klicken Sie auf den  Button, um die neue Farbpalette hinzuzufügen,  um

der ausgewählten Farbpalette zu duplizieren oder  der ausgewählten Farbpalette zu entfernen.


Sie können die **Reihenfolge** der Farbpalette per Drag & Drop **ändern** oder die ausgewählte Farbpalette durch Doppelklick **umbenennen**.

Color Set Panel Menu / Farbpalette-Fenster-Menü


- **Large Icons / Große Symbole** - Aktivieren Sie große Miniaturansichten von Farbfeldern.
- **Show color names / Farbnamen anzeigen** - Die Namen den Farben anzeigen. Sie können die ausgewählte Farbe durch Doppelklick umbenennen.
- **Create color set from image file / Farbpalette aus Bilddatei erstellen** - Die Farbpalette aus irgendeinem Bild erstellen. Neue Farbpalette mit max. 16 Farben wird erstellt.
- **Create color set from last used colors / Farbpalette aus Satz der zuletzt verwendeten Farben erstellen** –Erstellen Sie die Farbpalette aus Farben die zuletzt für das Malen verwendet wurden.
- **Close / Schließen** - Farbpalette-Fenster wird geschlossen. Sie können das Fenster aus Menüleiste -> Fenster wiederöffnen.

System Color Palette / Systemfarbpalette

Nachdem Sie auf die Primärfarbe in der linken oberen Ecke geklickt haben, erscheint ein neues Farbwahlfenster mit der Systemfarbpalette. Diese Palette unterscheidet sich bzw. verhält sich unterschiedlich in Mac OS und Windows:



System Color Palette on Windows




System Color Palette on Mac OS

Für Windows Anwender:

Sie können jede Farbe auf Ihrem Bildschirm auswählen durch Klick auf den "Pick Screen Color" Button. Wenn Sie die Maus über Ihren Bildschirm bewegen, sehen Sie die HSV, RGB und HTML Parameter einer Farbe.

Die 'Custom Colors' Option in der Systemfarbpalette zu verwenden ist nicht notwendig. Wenn Sie eine Farbe speichern möchten, empfehlen wir den 'Add' Button direkt im Farbfenster.

Layers Panel / Ebenen-Fenster



 **Show Wet / Nässe zeigen** - Zeigt die nassen Bereiche der aktuellen Ebene.

 **Wet the Layer / Ebene befeuchten** - Befeuchtet die aktuelle Ebene.

 **Dry the Layer / Ebene trocknen** - Trocknet die aktuelle Ebene, die Leinwand ist nicht nass.

 **Fast Dry / Schnelltrocknen** - Trocknet die aktuelle Ebene, das Wasser wird aus der Malerei entfernt, aber die Leinwand bleibt feucht.

Hinweis: Wenn Sie die Ebenen wechseln, wird die aktuelle Ebene schnell getrocknet (Wasser wird entfernt, aber Leinwand bleibt feucht). Danach wird die neue Ebene ausgewählt.

Blending / Fülloptionen - 23 Modi: Normal, Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn, Lighten, Screen, Color Dodge, Linear Dodge, Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, Pin Light, Hard Mix, Difference, Exclusion, Subtract, Hue, Saturation, Color und Luminosity.

Opacity / Deckkraft - Bestimmt die Deckkraft der Ebene (0-100).

 **Lock Layer / Ebene sperren** - Sperrt die ausgewählte Ebene oder Ebenen, um sie vor unerwünschten Änderungen zu schützen. Die Referenzebene ("Tracing Layer") wird standardmäßig gesperrt.

 **Lock Transparency / Transparenz sperren** - Sperren Sie die transparenten Pixel auf der ausgewählten Ebene. Wenn Sie einen Strich auf einer Ebene zeichnen und transparente Pixel auf dieser Ebene sperren, wird jede Aktion nur auf diesen Strich und nicht auf transparente Pixel dahinter angewendet.


 **Eye / Auge** - Zeigt oder blendet die Ebene aus (neben dem Ebenen-Icon).

Letter T in a Layers preview / Buchstabe T in einer Ebenenvorschau - Dieser Buchstabe markiert eine Referenzebene ("Tracing Layer") - Wählen Sie eine Ebene in der Ebenenvorschau und setzen Sie diese als Referenzebene im Menü -> Ebene -> Mustervorlage. Diese Ebene dient als Mustervorlage für Formen und Farben während des Malens - dies kann ein Bild oder Foto sein.

Canvas / Leinwand - Sie können aus 10 Leinwandtexturen und 15 Leinwandfarben wählen. Sie können die Sichtbarkeit der Leinwandtextur kontrollieren durch Verwendung des Schiebereglers **Texture visibility / Struktursichtbarkeit** im 'Leinwand wählen'- Fenster. Hier können Sie auch die Farbe der Leinwand auswählen.

Sie können die Strukturgröße durch den **Struktursichtbarkeit**-Schieberegler (50-400%) im Leinwand wählen-Fenster einstellen.

Legen Sie die Sichtbarkeit der Aquarell-, Acryl- und Pastellstruktur mithilfe des Schiebereglers **Malstruktur** (0-100) im Fenster "Leinwand auswählen" fest. Siehe das folgende Beispiel:



TIPP: Klicken Sie auf das Auge  neben dem Papier-Icon, um die Leinwandtextur anzuzeigen oder auszublenden. Wenn die Leinwandstruktur versteckt ist, können Sie Ihre Malerei mit transparentem Hintergrund speichern.

Mehr Informationen zu den Papiertexturen finden Sie im Kapitel **Art Canvases / Kunstleinwände**.

 **Show Selection / Auswahl anzeigen** - Zeigt einen tatsächlich ausgewählten Bereich auf der Leinwand an, auf dem weitere Operationen ausgeführt werden. Der inaktive Bereich außerhalb der Auswahl ist farbig.

 **Clear Layer / Ebene leeren** - Ebeneninhalte leeren (Shortcut *Del/Entf*).

 **New Layer / Neue Ebene** - Neue Ebene hinzufügen.

 **Duplicate Layer / Ebene duplizieren** - Dupliziert eine oder mehrere ausgewählte Ebenen.

 **Merge Layers / Ebene zusammenfügen** - Verbindet mehrere Ebenen zu einer einzigen Ebene. Ist nur eine Ebene ausgewählt, verbindet sich diese automatisch mit der darunterliegenden Ebene.

 **Remove Layer / Ebene entfernen** - Entfernt eine oder mehrere ausgewählte Ebenen.

TIPP: Ziehen Sie die ausgewählte Ebene über eine diesen Buttons, um ihre Funktionen auf dieser Ebene auszuführen.

Sie können eine Ebene durch Doppelklick darauf in der Ebenenliste **umbenennen**.
Sie können die Ebenen durch Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge **verschieben**.

 **Layers Panel Menu / Ebenen-Fenster-Menü** - Sie können die **Mustervorlage** wählen oder das Fenster **schließen**. Sie können das Fenster aus Menüleiste -> Fenster wiederöffnen.

Tilt Panel / Kippen-Fenster




Das Kippwerkzeug beeinflusst die Fließrichtung nasser Farbaufträge. Es besteht aus einem Kreis mit einem Zeiger, den Sie justieren und rotieren können. Schalten Sie das Kippwerkzeug ein und aus durch Klick auf den mittleren Kreis. Durch Klick auf den Zeiger setzen Sie die Richtung und Winkel der Leinwand-Neigung. Je länger die Tilt-Linie, desto größer ist der Winkel.

Hinweis: Die Geschwindigkeit der verlaufenden Farbe ist vom Neigungswinkel der Leinwand, der Wassermenge sowie der Farbmenge der Malerei abhängig.

☰ Tilt Panel Menu / Kippen-Fenster-Menü:

- **Lock tilt to canvas / Kippen der Leinwand sperren** - Kippen sperren, um ihre Richtung beim Drehen der Leinwand zu behalten.
- **Use accelerometer / Akzelerometer verwenden** - Verwenden Sie das Akzelerometer und beeinflussen Sie die Neigung der Leinwand und Farbläufe durch die Neigung des Tabletts. Sie können die Akzelerometerempfindlichkeit in Einstellungen -> Werkzeuge einstellen.
- **Center accelerometer / Akzelerometer zentrieren** - Akzelerometer zentrieren, um 0° einzustellen.
- **Close / Schließen** - Kippen-Fenster wird geschlossen. Sie können das Fenster aus Menüleiste -> Fenster wiederöffnen.

Stencils Panel / Schablonen-Fenster



Schablonen sind Werkzeuge, mit denen bestimmte Muster, Formen oder Linien auf der Leinwand platziert werden. Die Schablone funktioniert wie ein dünnes Blatt Karton oder Plastik mit einem ausgeschnittenen Muster oder Buchstaben, mit denen das Schnittmuster auf der darunter liegenden Oberfläche erzeugt wird, indem Farbe durch die Schnitte aufgetragen wird.

Schablonenliste - Liste der verfügbaren Schablonen in Rebelle. Sie können die Liste neu anordnen, indem Sie eine ausgewählte Schablone an die gewünschte Position ziehen. Doppelklicken Sie auf die Schablone, um sie umzubenennen.

 **Show | Hide Stencils / Schablonen**

anzeigen | ausblenden - Blenden Sie alle aktiven Schablonen auf der Leinwand ein oder aus.

 **Create Stencil from Image File / Schablone aus**

Bilddatei erstellen - Erstellen Sie die Schablone aus Bilddatei. Nach dem Auswählen der Datei wird die Schablone automatisch erstellt und zum Schablonenbedienfeld hinzugefügt.

 **Remove Stencil / Schablone entfernen** - Entfernen Sie die ausgewählte Schablone aus der Schablonenliste.

Schablonen-Fenster Menü:

- Large Icons / Große Symbole - Aktivieren Sie große Vorschaubilder von Schablonen in der Schablonenliste.
- Create Stencil from Image File / Schablone aus Bilddatei erstellen - Erstellen Sie eine Schablone aus einer Bilddatei. Nach dem Auswählen der Datei wird die Schablone automatisch erstellt und zum Schablonen-Fenster hinzugefügt.
- Create Stencil from Layer / Schablone aus Ebene erstellen - Erstellen Sie eine Schablone aus der aktuellen Ebene.
- Create Stencil from Selection / Schablone aus Auswahl erstellen - Erstellen Sie eine Schablone aus der aktuellen Auswahl.
- Keep Stencils Active When Hidden / Schablonen aktiv halten wenn sie unsichtbar werden - Schablonen, die der Leinwand hinzugefügt werden, sind auch dann aktiv, wenn sie ausgeblendet sind.
- Remove All Stencils from Canvas / Alle Schablonen aus Leinwand entfernen - Entfernen Sie alle aktiven Schablonen aus der Leinwand.

- Close / Schließen- Schließen Sie das Fenster. Sie können das Fenster im Menü -> Fenster erneut öffnen.

Verwendung von Schablonen

Um eine Schablone zur Leinwand hinzuzufügen, wählen Sie eine Schablone aus der Schablonenliste und klicken Sie darauf.



Wenn die Schablone auf der Leinwand platziert wird, erscheint ein **Schablonenmenü** in der oberen rechten Ecke:

 **Move stencil / Schablone verschieben** - Verschieben Sie die Schablone, indem Sie auf die "Verschieben"-Button klicken und auf die Leinwand ziehen. Sie können die Schablone auch mit der *rechten Maustaste* oder mit der Leertaste + LMB auswählen und verschieben. Bei Tablets mit Touchscreen wählen und bewegen Sie die Schablone mit *einem Fingerdruck*.

 **Rotate stencil** - Rotate the stencil by clicking rotate button and dragging on the canvas Bei Tablets mit Touch-Display können Sie die Schablone *mit zwei Fingern* drehen.

 **Scale stencil / Schablone skalieren** - Skalieren Sie die Schablone, indem Sie auf den "Skalieren"-Button klicken und auf die Leinwand ziehen. Bei Tablets mit Touch-Display können Sie die Schablone *mit zwei Fingern* skalieren.

 **Stencil menu / Schablonenmenü** – Wählen Sie aus, ob Sie die Schablone umkehren, horizontal / vertikal spiegeln, sperren oder entfernen möchten:

- Invert Selection / Schablone umkehren, um den aktiven Bereich umzukehren, in dem die Farbe aufgetragen werden kann.
- Flip Horizontally / Horizontal spiegeln - Spiegeln Sie die Schablone in horizontaler Richtung.
- Flip Vertically / Vertikal spiegeln - Spiegeln Sie die Schablone in vertikaler Richtung.
- Lock Stencil / Schablone sperren- Sperren Sie die aktuelle Schablone, damit sie sich nicht bewegen, skalieren oder drehen kann.
- Remove Stencil / Schablone entfernen - Entfernen Sie die aktuelle Schablone aus der Leinwand.

TIPP: Nicht nur die Farbe wird aus dem Bereich, in dem die Schablone platziert wird, verhindert, sondern auch Wasser und nasse Malerei berücksichtigen die Schablonen. Wenn Sie zum Beispiel eine Ebene befeuchten, auf der die Schablone platziert ist, wird die gesamte Ebene nass, mit Ausnahme der Fläche, die von der Schablone bedeckt wird. Dies funktioniert umgekehrt auch - wenn eine Schablone auf die nasse Ebene gelegt wird und Sie auf den 'Ebene trocknen'-Button klicken, ist alles außer dem Schablonenbereich trocken.

The Menu Bar / Menüleiste

File / Datei - Enthält Elemente im Zusammenhang mit Laden, Speichern, Exportieren und Veröffentlichen Ihrer Bilder.

Edit / Bearbeiten - Enthält Elemente im Zusammenhang mit Editieren des Malprozesses und der Leinwand.

Layer / Ebenen - Enthält Elemente im Zusammenhang mit den Ebenen.

View / Ansicht - Enthält Elemente im Zusammenhang mit dem Ansichtsfenster.


Window / Fenster - Enthält Elemente im Zusammenhang mit der Benutzeroberfläche.

Help / Hilfe - Enthält Elemente für die Anwendungshilfe und Programmupdates auf der Webseite.

File Menu / Datei-Menü

Das Dateimenü enthält Elemente in Bezug auf Ihr Gemälde. Die Funktionen sind wie folgt:

New... / Neu... - Öffnet Dialog zum Erzeugen eines neuen Bildes mit neuen Einstellungen. Sie können die Breite und Höhe des neuen Bildes in Pixel, Zentimeter oder Inches bestimmen; Seitenverhältnis sperren, die Papierstruktur, deren Sichtbarkeit und Farbe (mehr zu Leinwände im Kapitel **Art Canvases / Kunstleinwände**) sowie die DPI festlegen:



Sie können auch aus einer Vielzahl vorgegebener Papiergrößen auswählen oder Vorgaben hinzufügen / entfernen durch Klick auf die  /  Buttons.

Nach Klick auf das Papier-Icon öffnet sich ein neues Fenster mit einer Auswahl an voreingestellten Kunstleinwänden.

Je nach gewählter DPI werden die Bildgrößen automatisch in Zentimeter und Inches berechnet.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass höhere Auflösungen für Ihr Bild die PC Geschwindigkeit verlangsamen können, insb. wenn Sie viel Wasser beim Malen verwenden.

Open... / Öffnen... - Öffnet Dialog zum Öffnen eines Bildes von der Festplatte in .reb, .psd, .png, .jpg, .bmp und .tif Formaten.

Open Recent / Zuletzt geöffnet - Eine der zuletzt gespeicherten Kunstwerke öffnen. Sie können die Liste mit der Funktion "Liste löschen" löschen.

Save / Speichern - Speichert das aktuelle Bild. Wurde das Bild noch nicht gespeichert, wird nach einem Namen gefragt.

Save As... / Speichern unter... - Speichert das aktuelle Bild mit neuem Dateinamen in .reb, .psd, .png, .jpg, .bmp oder .tif Datei Format.

Iterative Save / Schrittweises Speichern - Speichert fortlaufend nummerierte Versionen eines Kunstwerks. Bei den erstmaligen iterativen Speichern wird "_1" an den Dateinamen angefügt. Bei jedem nachfolgendem Speichern wird die Zahl um 1 erhöht und eine neue fortlaufend nummerierte Datei erstellt.

Import... / Importieren... - Importiert Bilder in .png, .jpg, .bmp und .tif Format als neue Ebene.

Publish... / Veröffentlichen... - Veröffentlichen Sie Ihre Malerei zur Rebelle Galerie. Geben Sie den Namen des Gemäldes ein; schreiben Sie die Beschreibung und Stichwörter nach Belieben.

Publish preferences... / Voreinstellungen veröffentlichen... - Ein Untermenü enthält Galerie-Einstellungen.

Preferences... / Voreinstellungen... - Setzt General, Werkzeuge, Farbe, Tablett und Tastatur Voreinstellungen. Mehr Informationen finden Sie im Kapitel **Preferences / Voreinstellungen** weiter untenstehend in diesem Manual.

Quit / Beenden - Schließt das Programm (*nur in Windows*).

*TIPP: Sie können Bilder auch per **Drag & Drop** aus anderen Programmen, Dateimanagern oder Internetbrowsern direkt in Rebelle ziehen, soweit die Programme dies erlauben.*

Mehr Informationen zum Erstellen, Laden und Speichern Ihrer Bilder finden Sie im Kapitel **Creating, Opening and Saving Paintings / Neues Bild, Öffnen und Speichern von Bildern** weiter untenstehend in diesem Manual.

Edit Menu / Bearbeiten-Menü

Undo / Rückgängig - Letzten Schritt rückgängig machen. Die maximale Anzahl an Rückgängig-Schritten beträgt entweder 30 oder je nach Speichergröße des Computers.

Redo / Wiederholen - Letzten Schritt wiederholen.

Cut / Ausschneiden - Schneiden Sie die aktuelle Auswahl oder eine ausgewählte Ebene im Clipboard aus.

Copy / Kopieren – Kopieren Sie die aktuelle Auswahl oder eine ausgewählte Ebene im Clipboard.

Paste / Einfügen- Fügen Sie die aktuelle Auswahl oder die ausgewählte Ebene in eine neue Ebene ein.

Select All / Alles auswählen - Wählen Sie die gesamte Ebene aus.

Deselect All / Alles aufheben - Heben Sie die aktuelle Auswahl aus dem Leinwand auf.

Invert Selection / Auswahl umkehren - Kehrt die aktuelle Auswahl um.

Layer Menu / Ebenen-Menü


New Layer / Neue Ebene - Neue Ebene hinzufügen.

Duplicate Layer / Ebene duplizieren - Eine oder mehrere ausgewählte Ebenen duplizieren.

Merge Layers / Ebenen zusammenfügen - Ebenen in eine Ebene zusammenfügen.

Remove Layer / Ebene löschen - Löscht eine oder mehrere ausgewählte Ebenen.

Show Layer / Ebene anzeigen - Eine individuelle Ebene anzeigen oder verbergen.



Tracing Layer / Mustervorlage - Setzt eine aktive Ebene als Tracing Layer (ein kleines T in der Ebenenvorschau erscheint). Diese Ebene dient als Referenzebene für

Formen und Farben während des Malens - dies kann ein Bild oder Foto sein.

Use Color Tracing / Farben nachzeichnen - Wenn ausgewählt, wird eine Farbe automatisch von der Tracing Layer aufgenommen.

Transform Layer / Ebene transformieren - Aktive Ebene verschieben und skalieren.

Clear Layer / Ebene leeren - Ebeneninhalt leeren.

View Menu / Ansichtsmenü

Zoom In / Einzoomen - In das Bild einzoomen (bis 800%).

Zoom Out / Auszoomen - Aus dem Bild auszoomen (bis 1%).

Zoom 100% - Bestimmen Sie den Zoomwert. Klicken Sie auf den Button, um den Zoomwert auf 100% zu setzen.

Fit to Screen / An Bildschirm anpassen - Passt die Leinwand dem Bildschirm an.

Snap to Canvas / Am Leinwand ausrichten - Aktivieren Sie diese Option, um zuzulassen, dass Transformationen an Canvas-Kanten ausgerichtet werden.

Greyscale / Graustufen - Sehen Sie die Leinwand im Graustufen-Modus an.

Show Cursor / Cursor anzeigen - Lassen Sie den Mauszeiger anzeigen oder verbergen.

Stay on Top / Im Vordergrund bleiben - Die Applikation bleibt immer im Vordergrund vor anderen Anwendungen.

Enter Full Screen / Vollbild - Stellt auf volle Bildschirmgröße um (klicken Sie *Esc*, um Vollbild zu beenden).

Window Menu / Fenster-Menü

Tools / Werkzeuge - Werkzeugfenster anzeigen oder verbergen.

Properties / Werkzeugeigenschaften - Eigenschaftenfenster anzeigen oder verbergen.

Color / Farbfenster - Farbfenster anzeigen oder verbergen.

Color Set / Farbpalette - Farbpalettenfenster anzeigen oder verbergen.

Tilt / Kippen - Kippenfenster anzeigen oder verbergen.

Navigator - Navigationsfenster anzeigen oder verbergen.

Layers / Ebenen - Ebenenfenster anzeigen oder verbergen.

Brush Creator / Pinsel-Ersteller - Pinsel-Ersteller anzeigen oder verbergen

Stencils / Schablonen - Schablonenfenster anzeigen oder verbergen.

Show Panels / Werkzeugfenster anzeigen - Alle Werkzeugfenster anzeigen oder ausblenden, um eine größere Arbeitsfläche zum Malen zu erhalten.

Lock Panels / Werkzeugfenster sperren - Sperren Sie die Fenster vor unerwünschten Änderungen. Wenn gesperrt, ist es nicht möglich, die Fenster zu lösen, schwebende Fenster zu andocken oder Fenster zusammenzufügen.

Reset to Default / Standardwerte wiederherstellen - Die Benutzeroberfläche auf Standardwerte wiederherstellen.

Help Menu / Hilfe

Help / Hilfe - Öffnet dieses Hilfedokument (in Englisch).


Send Feedback... / Feedback senden... - Schicken Sie uns Ihr Feedback - wenn Sie irgendwelche Probleme oder Ideen haben oder das Programm Ihnen gefällt. Sie können zwischen drei Feedback-Arten wählen:

Bravo - Wenn Sie uns mitteilen wollen, wie cool Rebelle ist? Dann...

Idea / Idee - Haben Sie Ideen für neue Features, die eine großartige Ergänzung für Rebelle wären? Dann...

Bug / Fehler - Haben Sie Probleme bei der Nutzung von Rebelle festgestellt? Dann...

... tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und schreiben uns eine Nachricht - wir lesen jede einzelne. ☺



The image shows a dark-themed feedback form. At the top, it says "Feedback type:" followed by three buttons: "Bravo" (with a thumbs-up icon), "Idea" (with a lightbulb icon), and "Bug" (with a bug icon). Below this is an "Email:" label and a text input field containing "email@email.com". Underneath is a "Message:" label and a large, empty text area. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Send".

Rebelle Website - Link zur Website: rebelle.escapemotions.com

Intro Tutorial / Einführung - Zeigt das Einführungstutorial, das Sie durch die wichtigsten Rebelle Funktionen führt.

About Rebelle / Über Rebelle - Grundlegende Information zu Rebelle, Copyright und Danksagungen.

Language / Sprache - Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche von Rebelle. Starten Sie Rebelle neu, um die Änderungen zu übernehmen.

Show Library Folder / 'Library'-Ordner zeigen - Zeigt Ordner an, in denen Pinsel, Daten, Dokumente und Papiere gespeichert sind.

Check for updates... / Auf Updates prüfen... - Dieser Button ist sichtbar, sobald neue Updates zur Verfügung stehen.

Preferences / Voreinstellungen

Mit Rebelle können Sie viele Einstellungen und Tastaturkürzel individuell einrichten. Diese Optionen sind im Voreinstellungen-Fenster aus dem Menü Datei in Rebelle zugänglich. Preferences / Voreinstellungen setzen Generell, Werkzeuge, Farbe, Tablett und Tastatur Voreinstellungen in Rebelle.

General Preferences / Generelle Voreinstellungen

Startup Screen / Startbildschirm - Öffnet den 'Neues Kunstwerk'-Dialog bei Programmstart. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass sich der 'Neues Kunstwerk'-Dialog bei jedem Programmstart öffnet.

Interface / Programmoberfläche skalieren - Verändert die Größe der Programmdarstellung (70-200%).

Canvas / Leinwand - Zoom am Cursor - Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie vom Cursor aus zoomen möchten, nicht von der Mitte der Leinwand.

Jpeg Options / Jpeg Optionen - Bestimmt die Qualität der JPEG-Datei (0-100). Je niedriger die Einstellung ist, desto schlechter ist die Qualität der gespeicherten JPEG-Datei.

Edit Box Sensitivity / Empfindlichkeit des Bearbeitungsfelds - Legen Sie die Empfindlichkeit der Spinbox-Bearbeitung für Maus oder Tablett fest (1-100). Legen Sie einen höheren Wert fest, um die Bearbeitungsfelder in Rebelle empfindlicher für das Ziehen von Stift / Maus zu machen.

Brush Engine / Pinsel-Engine - Stellen Sie eine CPU- oder GPU (experimentelle) Pinsel-Engine ein. Wenn Sie eine dedizierte Grafikkarte haben, können Sie Rebelle auf GPU setzen - diese Engine ist immer noch instabil und kann unerwartet abstürzen, da sie nur experimentell ist.

Memory / Speicher - Legen Sie den maximal belegten Speicher fest, den das Programm verwenden kann.

Language / Sprache - Hier können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche wählen. Wählen Sie aus, ob die Sprachen automatisch aktualisiert werden sollen oder nicht.

Tools Preferences / Werkzeuge- Voreinstellungen

Brushes / Pinsel - Aktiviert den zuletzt verwendeten Pinsel, nachdem eine Farbe aus der Palette ausgewählt wurde. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den zuletzt genutzten Pinsel automatisch auswählen möchten nach Farbauswahl im Palettenfenster.

- Show wet layer when using Water or Dry tool / Nässe Ebene zeigen, wenn 'Nass machen' und 'Trocknen'-Werkzeuge im Nutzung sind - Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 'Nass machen' und 'Trocknen'-Werkzeuge automatisch Nässe zeigen-Modus aktivieren möchten.

- Lazy Mouse - Die Stärke des Lazy Mouses einstellen (0-10). Die höhere Zahl auf Lazy Mouse-Schieberegler, die glatter Linien, die Sie zeichnen können.

- Accelerometer / Akzelerometer - Stellen Sie die Empfindlichkeit des Akzelerometers ein (1-10). Je höher die Empfindlichkeit, die Sie einstellen, desto höher ist das Kippen bei Verwendung der Tablettneigung, was zu einem schnelleren Aquarellfluss führt.

Brush Resize / Pinselgröße ändern - Legen Sie die benutzerdefinierte Farbe des Pinselcursors im Größenänderungsmodus fest.

Transformation - Legen Sie den benutzerdefinierten Sperrwinkel für die Transformation fest, wenn Sie die *Umschalttaste* mit Drehen verwenden.

Color Preferences / Farbe - Voreinstellungen

Tracing Color Sample Size / Größe des Farbe-Nachzeichnen-Tools - Wählen Sie die durchschnittliche Mustergröße des Farbnachzeichnens (1 Pixel, 3x3 Pixels, 5x5 Pixel).

Mix Color / Farbe mischen - Bestimmen Sie die Empfindlichkeit des Farbmischens (1-100). Die Sensitivität beeinflusst die Anzahl der Schritte zwischen zwei gemischten Farben. Ist die Sensitivität niedrig, werden weniger Schritte (Klicks) für gemischte Farben benötigt. Ist die Sensitivität hoch, werden mehr Klicks benötigt, um die zweite gemischte Farbe zu erhalten.

Adjust color with keyboard shortcut / Farbe mit Tastenkombination einstellen - Stellen Sie die Empfindlichkeit für die Farbeinstellung ein (1-10). Die Empfindlichkeit beeinflusst den Abstand zwischen zwei Farben. Wenn die Empfindlichkeit hoch ist, wird der Abstand zwischen zwei Farben auf der Farbpalette kleiner.

Show Wet / Nässe zeigen- Stellen Sie die Farbe der Wet-Vorschau im 'Nässe zeigen'-Modus ein.

Stencils / Schablonen - Stellen Sie die benutzerdefinierte Farbe der Schablonen und ihre Opazität fest (1-100) ein.

Tablet Preferences / Tablett - Voreinstellungen

Tablet Options / Tablettoptionen - Wählen Sie aus, ob Ihr Tablett die Maus- oder Stiftposition und das Wacom-Gerät (WinTab) oder das Microsoft Ink-Gerät verwenden soll. Bitte starten Sie Rebelle neu, um die Tablettoptionen zu ändern.

- Enable / disable multitouch gestures in Rebelle / Multitouch-Gesten in Rebelle aktivieren / deaktivieren - Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie nicht die Finger zum Verschieben, Skalieren oder Drehen von Funktionen auf dem Leinwand verwenden.

- Touchpad sensitivity / Touchpad-Empfindlichkeit - Stellen Sie die Empfindlichkeit für Touchpads und Trackpads ein (1-100%) - bei höheren Werten ist die Empfindlichkeit der Bewegung durch Berührung der Trackpads von größerer Bedeutung.

- Pen Pressure Sensitivity / Stiftdruckempfindlichkeit - Stellen Sie die Empfindlichkeit den druckempfindlichen Stiften ein. Bei Einstellung auf weniger Druck (Soft) ist weniger Druck erforderlich, bei Einstellung auf mehr Druck (Firm) ist mehr Druck erforderlich.

Keyboard Preferences / Tastatur - Voreinstellungen

Hier können Sie eigene Tastaturkürzel (Shortcuts) festlegen. Klicken Sie auf "Wiederherstellen", um den aktuellen Tastaturkürzel zurückzusetzen oder **Löschen**, um die ausgewählte Tastaturkürzel zu löschen. Klicken Sie auf "Alles wiederherstellen", um alle Tastaturkürzel auf Standard zurückzusetzen.

Abschließend klicken Sie **OK** zum Bestätigen oder **Cancel / Abbrechen** zum Abbruch der Änderungen.

Starting Painting / Der Malbeginn

Workflow Options / Optionen

Beginnen Sie ein neues Gemälde mit leerer Leinwand

1. Klicken Sie Datei-> Neu... und ein neues Fenster erscheint.
2. Bestimmen Sie Breite und Höhe, Papiertextur und DPI des Bildes
3. Wählen Sie eine Farbe im Palette-Fenster.
4. Wählen Sie ein Werkzeug, Pinselbreite und andere Parameter im Werkzeugfenster und beginnen Sie zu malen.

Beginnen Sie mit einem Foto oder Bildvorlage

1. Klicken Sie Datei-> Öffnen... und wählen Sie Ihr Referenzbild.
2. Klicken Sie Ebene-> Ebene hinzufügen, um eine neue Ebene über das Referenzbild zu legen.
3. Wählen Sie eine Farbe im Palette-Fenster.
4. Wählen Sie ein Werkzeug, Pinselbreite und andere Parameter im Werkzeugfenster und beginnen Sie zu malen.

Sie können eine Skizze einscannen oder aus anderen Programmen importieren im .png, .jpg, .bmp und .tif Format durch Klicken auf Menü -> File -> Import....


Auch können Sie ein Bild durch **Drag & Drop** aus anderen Anwendungen oder Internetbrowsern direkt nach Rebelle ziehen als neue Ebene.

Working with Water / Verwendung von Wasser


Wenn Sie mit einem nassen Medium malen (Aquarell-, Acrylfarben und Tusche/Feder), können Sie die zu verwendende Wassermenge bestimmen. Je mehr Wasser, desto schneller verteilt sich die Farbe auf der Ebene, und feuchte Farbaufträge vermischen sich.

Nicht nur die Farben können nass sein, mit dem **'Wet the Layer'** Button  im Ebenenfenster (Layers Panel) können Sie die gesamte Ebene befeuchten. Wie die Farben sich vermischen und trocknen, ist abhängig von der Wassermenge und Feuchtigkeit des Papiers darunter.


Um zu erkennen, ob und wo eine Malerei nass ist, klicken Sie auf den **'Show Wet'** Button . Eine helle blaue Farbe zeigt die Nässe von Papier und Farben - je mehr Wasser verwendet wurde, desto dunkler wird die blaue Farbe angezeigt.




Color Layer



Show Wet



Fast Dry



Wet the Layer



Dry the Layer

Um Ihren Malprozess zu beschleunigen, haben wir zwei Funktionen implementiert:

Der **'Dry the layer'**  Button trocknet die aktive Ebene komplett mit all ihren Inhalten - Malerei, Papier und verwendetes Wasser.

Sie können den **'Fast Dry'** Button  verwenden, wenn Sie Wasser von der aktiven Ebene entfernen möchten, aber das Papier nass behalten mögen.

TIPP: Pausieren Sie die Flüssigkeitssimulation jederzeit während des Malens durch Klick auf Diffusion pausieren-Button im Ebenen-Fenster:  / . Wenn die Diffusion pausiert wird, wird der Button hervorgehoben.

Sie können verschiedene Maltechniken verwenden, um unterschiedliche Effekte zu erreichen. Auf dem folgenden Bild können Sie sehen, wie die unterschiedlichen Kombinationen miteinander interagieren. Je nasser Papier und Farben sind, desto mehr verlaufen die Farben. Trockene Malwerkzeuge (Pastellkreiden, Filzstifte / Marker und Airbrush) jedoch verteilen sich nicht auf feuchten Farben, sie verteilen sich je nachdem wie nass Ihr Gemälde ist.



Wenn Sie mehr über Aquarell-/Wasserfarbentechniken lernen möchten, empfehlen wir unsere Tutorials auf [YouTube](#).

Tracing Option / Nachzeichnen-Option

Rebelle ermöglicht Ihnen, das Gemälde durch Nachzeichnen von Farben aus einem ausgewählten Bild zu erstellen. Sie können Bilder durch Drag & Drop direkt von anderen Quellen einfügen - Ordner, Browser oder Websites - und diese öffnen sich als neue Ebenen in Rebelle. Durch die Nachzeichnen-Option können Sie bestehende Bilder auf eigene Art neu erstellen.

Wenn Sie Color Tracing / Farben nachzeichnen verwenden, wird die Farbe je Strich angewendet. Dies bedeutet, dass bei jedem Pinselstrich das Farbpigment des ersten Klicks aufgenommen und weiter verwendet wird, bis Sie einen neuen Klick ausführen. Rebelle verfolgt nicht alle Farben einer Referenzebene während eines einzelnen Strichs.

Nachzeichnen eines bestehenden oder importierten Bildes:

1. Klicken Sie auf Menü -> Datei -> Importieren..., um den Import-Dialog zu öffnen. Das Bild wird als neue Ebene importiert. Sie können Bilder auch per Drag & Drop direkt aus Ordnern oder Browsern importieren.
2. Selektieren Sie diese Ebene durch Klick auf Menü -> Ebene -> Mustervorlage. Die Ebene wird als Referenzebene markiert (ein kleines T erscheint in der Ebenenvorschau). Diese Ebene ist die Mustervorlage für Formen und Farben, während Sie malen.
3. Fügen Sie eine neue Ebene hinzu durch Klick auf Menü -> Ebene -> Farben nachzeichnen oder klicken Sie auf den Button in der Farbpalette.
4. Nun können Sie Farben Ihrer Bildvorlage in die aktive Ebene übertragen.

Wenn Color Tracing nicht ausgewählt ist, können Sie mit anderen Farben malen.

Deaktivieren Sie Tracing Layer im Menü -> Ebene -> Mustervorlage.

Die Tracing Layer ist standardmäßig gesperrt, um die Mustervorlage vor unerwünschten Änderungen zu schützen. Sie können die Ebene durch Klick auf den "Sperr"-Button entsperren.

Working with Selections / Verwendung von Auswahlen

In Rebelle können Sie den Bereich auf der Leinwand leicht auswählen, um bestimmte Vorgänge nur innerhalb dieses ausgewählten Bereichs auszuführen. Auswahlen dienen als Maskierungswerkzeuge, die Bereiche der Leinwand blockieren, die Sie nicht ändern möchten.

Operationen, die mit der Auswahl in Rebelle ausgeführt werden können, umfassen Malen, Transformieren, Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Es ist auch möglich, die Schablone aus Auswahl zu erstellen.

Wenn die Auswahl aktiv ist, wird sie auf der Leinwand durch Bindestriche umrandet. Alles innerhalb des umrissenen Bereichs ist ausgewählt, alles Äußere ist nicht ausgewählt.

Malen innerhalb der Auswahl

Erstellen Sie mit dem Auswahl-Werkzeug eine einfache Maske auf der Leinwand. Wählen Sie zwischen rechteckiger, elliptischer, polygonaler oder freihändiger Auswahl und erstellen Sie eine Auswahl auf der Leinwand. Sie malen innerhalb der Auswahl, der Außenbereich bleibt unberührt. Um die Bereiche außerhalb der Auswahl zu malen, klicken Sie auf den  "Auswahl umkehren"-Button im Auswahleigenschaften-Fenster.

Hinweis: Sie können Ihre aktuelle Auswahl schnell über den  "Auswahl anzeigen"-Button im Ebenen-Fenster anzeigen. Der inaktive Bereich auf der Leinwand ist rot gefärbt.

Transformieren von Auswahl

Wählen Sie mit dem Auswahl-Werkzeug bestimmte Teile Ihres Gemäldes aus. Um diese Auswahl zu transformieren, klicken Sie im Werkzeug-Fenster auf das Werkzeug Transformieren oder auf die Tastenkürzel Strg + T / Cmd + T. Sie können die Auswahl horizontal oder vertikal verschieben, skalieren, drehen oder spiegeln.

Weitere Informationen zur Transformation finden Sie im Kapitel [Transform Properties / Transformieren - Eigenschaften](#).

Hinweis: Wenn ein Teil des Gemäldes auf der Ebene ausgewählt und transformiert wird, wird durch Bestätigen der Transformation der transformierte Bereich auf eine neue Ebene gesetzt. Wenn das gesamte Bild auf der Ebene ausgewählt und transformiert wird, bleibt es in derselben Ebene.

Auswahl ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können Funktionen zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen im ausgewählten Bereich der Leinwand entweder über das Menü Bearbeiten oder über Tastenkürzel ausführen.

Verwenden Sie Strg + X / Cmd + X, um die **Auswahl auszuschneiden** und Strg + V / Cmd + V, um die **Auswahl einzufügen**. Sie können auch aus dem Menü Bearbeiten ausschneiden und einfügen. Ihre Auswahl wird in die separate Ebene eingefügt.

Verwenden Sie Strg + C / Cmd + C, um die **Auswahl zu kopieren** und Strg + V / Cmd + V, um die **Auswahl einzufügen**. Sie können auch aus dem Menü Bearbeiten kopieren und einfügen. Ihre Auswahl wird in einer separaten Ebene eingefügt.

Alles auswählen, Alles aufheben

Wählen Sie den Inhalt der aktuellen Ebene mit den Tastenkürzel Strg / Cmd + A oder über das Menü Edit / Bearbeiten -> Select All / Alles auswählen.

Deaktivieren Sie die aktuelle Auswahl mit den Tastenkürzel Strg / Cmd + D oder über das Menü Edit / Bearbeiten -> Deselect All / Alles aufheben.

Sie können diese Tastenkürzel jederzeit über das Fenster Preferences / Voreinstellungen -> Keyboard / Tastatur -> Edit / Bearbeiten ändern.

Auswahl umkehren

Sie können **die aktuelle Auswahl umkehren**. Der ausgewählte Bereich wird inaktiv. Sie können die Auswahl mit den Tastenkürzel Strg / Cmd + Umschalt + I oder über das Menü Edit / Bearbeiten -> Invert Selection / Auswahl umkehren umkehren.

Sie können diese Tastenkürzel jederzeit über das Fenster Preferences / Voreinstellungen -> Keyboard / Tastatur -> Edit / Bearbeiten ändern.

Schablone aus Auswahl erstellen

In Rebelle können Sie eine Schablone aus Ihrer Auswahl über das Schablonenmenü erstellen. Zeichnen Sie Ihre Auswahl auf die Leinwand und bestätigen Sie die Auswahl. Gehen Sie dann zum Schablonenmenü und klicken Sie auf "Schablone aus Auswahl erstellen". Eine neue Schablone wird automatisch erstellt und zur Schablonenliste hinzugefügt.

Multi-touch Support / Multitouch-Unterstützung

Die Multitouch-Unterstützung ist verfügbar für Windows und Mac OS und bietet erweiterte Unterstützung für Tablets mit Touch und Multitouch-Displays. Sie können das Ansichtsfenster, einzelne Ebenen oder Schablonen schwenken, drehen und zoomen. Dies ermöglicht eine nahtlose und reaktionsfähige Positionierung und Navigation der Leinwand.




Verwenden Sie *zwei Finger* um die Leinwand zur gleichen Zeit zu **drehen und bewegen**. Machen Sie die kreisförmige Bewegung während sie gleichzeitig über das Tablett wischen. Dabei können Sie das Ansichtsfenster **zoomen**, indem Sie die Finger zusammenklemmen oder auseinander ziehen.



Verwenden Sie *einen Finger*, um das **Vermischen**-Werkzeug standardmäßig zu verwenden. Sie können es als irgendeines Werkzeug (oder Leinwand bewegen) einstellen (Voreinstellungen -> Tastatur -> Werkzeuge (hold) und stellen Sie es wie 'Touch' ein).

Art Canvases / Kunstleinwände

Es stehen 10 Leinwandstrukturen und 15 Farben für jede Leinwandstruktur im 'Leinwand wählen'-Fenster zur Auswahl.



 - Importieren oder Entfernen von Leinwandstruktur im **Leinwandstruktur** - Fenster.

 - Hinzufügen oder Entfernen von Leinwandfarben im **Leinwandfarbe** - Fenster. Sie können die Sichtbarkeit der Leinwandstruktur durch Verschieben der **Struktursichtbarkeit** - Schiebereglers kontrollieren.

Sie können die Struktur durch Verschieben des **Strukturgröße**-Schiebereglers skalieren. Sie können die Struktur der Farbe mithilfe des Schiebereglers **Malstruktur** steuern.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Papierstruktur sich auf das Verhalten von Pinseln und Werkzeugen während des Malens, Mischens, Radierens oder anderen Tools auswirkt.

Abschließend klicken Sie **OK** zum Bestätigen oder **Cancel / Abbrechen** zum Abbruch der Änderungen.

Hinweis: Die Papiertexturen sind zugänglich via Menü "Hilfe" -> "Data"-Ordner zeigen... ", wo Sie beliebige randlose Papiertexturen in den "Papers" Ordner einfügen können. Das Programm muss dann neu gestartet werden, um die neuen Papiere zu laden.

Creating, Opening and Saving Paintings / Neues Bild, Öffnen und Speichern von Bildern

Creating a New Painting / Neues Bild erstellen

Um ein neues Bild zu erstellen, wählen Sie die **Neu...** Option im File Menü, worauf sich ein Fenster **Neues Kunstwerk** öffnet. In diesem Fenster können Sie die Größe Ihres neuen Gemäldes sowie Einstellungen der Leinwand eingeben, auf der Sie malen möchten. Im Bereich "Bildgröße" können Sie die Bildruckinformationen, wie Höhe, Breite und DPI überprüfen.

Durch Klick auf das **Leinwand Icon** können Sie Farbe, Textur der Leinwand und Malstruktur auswählen.

Abschließend klicken Sie auf **OK**, um ein neues Bild zu kreieren oder **Cancel / Abbrechen**, um abzuberechnen.

Opening a Painting / Bild öffnen

Um ein Bild zu öffnen, wählen Sie die **Öffnen...** Option im File Menü. Im sich neu öffnenden Fenster können Sie Bilder oder zuvor in Rebelle gespeicherte Werke im .reb, .psd, .png, .jpg, .bmp und .tif Dateiformat als neues Projekt öffnen.

Abschließend klicken Sie auf **OK**, um das Bild zu öffnen oder **Cancel / Abbrechen**, um abzuberechnen.

Um ein zuletzt gespeichertes Gemälde zu öffnen, wählen Sie die **Zuletzt geöffnet** Option im File Menü. Diese Option lässt Sie eines der zuletzt gespeicherten Kunstwerke in .reb, .psd, .png, .jpg, .bmp and .tif Dateiformaten auswählen.

Saving a Painting / Bild speichern

Um Ihr Kunstwerk zu speichern, nutzen Sie die **Save.../Speichern...** Option im File Menü. Das native Format ist ein **REB Dateiformat**, das alle Informationen der Malerei und der Ebenen enthält. Verwenden Sie dieses Format, wenn Sie das Malen später fortsetzen möchten. Wir empfehlen, Ihre Arbeit regelmäßig zu speichern, insb. wenn Sie sich mit der neuen Software vertraut machen.

Wenn Sie Ihr Gemälde mit spezifischen Einstellungen speichern möchten oder in einem Format, das mit anderen Anwendungen geöffnet werden kann, wählen Sie die **Save As.../Speichern unter...** Option im File Menü. Dies erlaubt Ihnen, Ihr Bild als PSD, PNG, TIF, BMP oder JPG Datei abzuspeichern. Sie müssen die Ebenen nicht zusammenführen, um eine Kopie Ihres Gemäldes zum Drucken oder zum Veröffentlichen im Internet zu erstellen. Einzelne Ebenen werden im REB- und PSD-Dateiformat gespeichert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur REB Dateien alle Malereiinformationen enthalten. PSD, PNG, TIF und BMP Dateien speichern nur Farb- und Transparenzinformationen. JPG Dateien speichern keine Transparenz.

Abschließend klicken Sie auf **OK**, um das Bild zu speichern oder auf **Cancel / Abbrechen**, um abzubrechen.

Iterative Save / Schrittweises Speichern - Speichert fortlaufend nummerierte Versionen eines Kunstwerks. Beim erstmaligen iterativen Speichern wird "_1" an den Dateinamen angefügt. Bei jedem nachfolgendem Speichern wird die Zahl um 1 erhöht und eine neue fortlaufend nummerierte Datei erstellt.

Closing Application / Programm schließen

Wenn Sie die Anwendung schließen möchten, können Sie je nach Betriebssystem folgende Optionen wählen:

Windows user

- Klick auf File Menü -> Beenden oder
- Klick auf Close Button im Programmfenster rechts oben oder
- verwenden Sie den Shortcut Strg+W or Alt+F4

Mac OS user

- Klick auf das Rebelle Menü-> Beenden oder
- Klick auf Quit Button im Programmfenster links oben oder
- verwenden Sie den Shortcut Cmd-Q in Mac OS

Hinweis: Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Bild VOR dem Programmschließen zu speichern.

Veröffentlichen eigener Werke in der Galerie

Galerie-Konto erzeugen

Um eigene Werke zu veröffentlichen, ist ein eigenes Konto erforderlich. Anbei die Beschreibung zweier Vorgehensweisen:

Aus Rebelle heraus:

Konto über den Menüpunkt **Datei -> Voreinstellungen veröffentlichen...** erzeugen. Geben Sie Ihren Namen, E-Mail ("Your ID") und Passwort ein. Optional ist die Angabe der eigenen Webseite.

Auf der Webseite:

Auf der Gallery Webseite loggen Sie sich über **login -> Create Account** ein und geben Ihre "Your ID" (Ihre E-Mail-Adresse) an. Sie erhalten per E-Mail ein Passwort zugeschickt.

Hinweis: "Your ID" wird im Programmmenu **Hilfe -> Über Rebelle** angezeigt. Sollte "Your ID" nicht existieren, geben Sie Ihre aktuelle E-Mail-Adresse ein.

Veröffentlichen eigener Werke

Um ein eigenes Werk in der Galerie zu veröffentlichen, nutzen Sie den Menüpunkt **Datei -> Veröffentlichen...** Geben Sie Ihrem Werk einen Namen (*Artwork Name*), eine Beschreibung (*Description*) und Stichwörter (*Tags*). Durch das Klicken des **Publish** Buttons wird Ihr Bild auf der Gallery Webseite (www.escapemotions.com/gallery) veröffentlicht. Die Bilder dort können auch nachträglich weiter bearbeitet werden.

Galerieprofil und Bilder bearbeiten

Falls Sie schon ein Konto erzeugt haben, gehen Sie auf die Gallery website, loggen Sie sich über **login** ein und geben "Your ID" und *Password* an.

Im Bereich **Edit Pictures** können u. a. Namen, Beschreibungen und Stichwörter bearbeitet werden.

Im Bereich **My Profile** kann das Passwort geändert werden.

Keyboard Shortcuts / Tastaturkürzel

gültig für deutsche und österreichische Tastaturen

	Windows	Mac OS
New... / Neu	Strg-N	Cmd-N
Open... / Öffnen	Strg-O	Cmd-O
Save / Speichern	Strg-S	Cmd-S
Save As... / Speichern unter...	Strg-Shift-S	Cmd-Shift-S
Iterative Save / Schrittweises Speichern	Strg-Alt-S	Cmd-Alt-S
Import... / Importieren...	Strg-Shift-O	Cmd-Shift-O
Preferences / Einstellungen	Strg-,	Cmd-,
Quit / Beenden	Strg-W	Cmd-Q
Undo / Rückgängig	Strg-Z	Cmd-Z
Redo / Wiederholen	Strg-Shift-Z	Cmd-Shift-Z
Cut / Ausschneiden	Strg+X	Cmd+X
Copy / Kopieren	Strg+C	Cmd+C
Paste / Einfügen	Strg+V	Cmd+V
Alles auswählen	Strg+A	Cmd+A
Alles aufheben	Strg+D	Cmd+D
Auswahl umkehren	Strg+Shift+I	Cmd+Shift+I
Brushes / Pinsel	B	B
Eraser / Radiergummi	E	E
Blend / Vermischen	N	N
Smudge / Verwischen	S	S
Water / Wasser	W	W
Dry / Trocknen	D	D
Blow / Blasen	Shift oder O	Shift oder O
Pick a color / Farbwähler	Alt oder I	Alt oder I
Transform Layer / Transformieren	T oder Strg-T	T oder Cmd-T
Auswahl	M	M
Lock proportions at scale / Proportionen während Skalierung sperren		Shift
Scale around center / um Mittelpunkt skalieren		Alt
Lock rotation at 45 degrees / Drehung um 45° sperren		Shift
Mix / Mischen	X	X
Show Wet / Nässe zeigen	H	H
Fast Dry / Schnelltrocknen	F	F
Paint / Malen	B	B
Increase Brush Size / Pinselspitze vergrößern	Alt Gr +]]
Decrease Brush Size / Pinselspitze verkleinern	Alt Gr + [[
Pinselgröße auf der Leinwand ändern	Strg	Cmd
Move Layers Up / Ebenen nach oben verschieben	Strg + [Cmd + [
Move Layers Down / Ebenen nach unten verschieben	Strg +]	Cmd +]
Select Prev Layer / Vorherige Ebene auswählen	Alt + [Alt + [

Select Next Layer / Nächste Ebene auswählen	Alt +]	Alt +]
Clear Layer Content / Ebene leeren	Del / Entf	Del
Increase Value +1 / Wert um 1 vergrößern	Up / Auf	Up
Decrease Value -1 / Wert um 1 verkleinern	Down / Abwärts	Down
Increase Value +10 / Wert um 10 vergrößern	Pg Up / Bild aufwärts	Pg Up
Decrease Value -10 / Wert um 10 verkleinern	Pg Down / Bild abwärts	Pg Down
Rotate Canvas/ Leinwand drehen	R	R
Move a Canvas / Leinwand verschieben	Maus Rechtsklick halten o. Leertaste + Maus Rechtsklick	
Schablone auswählen	Rechte Maustaste oder Leertaste + LMB	
Aktive Schablone löschen	Rücktaste	
Show Hide All Panels / Alle Werkzeugfenster anzeigen ausblenden	Tab	
Zoom In / Einzoomen	+ / Strg - +	+ / Cmd - +
Zoom Out / Auszoomen	- / Strg - -	- / Cmd - -
Zoom 100%	0 / Strg - 0	0 / Cmd - 0
Fit to Screen / An Bildschirm anpassen	.	.
Greyscale / Graustufen	G	G
Zoom In Out / Ein- Auszoomen	Mausrad oder Alt + Mausrad	
Help / Hilfe	F1	Cmd + ?

Hinweis: Sie können eigene Tastaturkürzel festlegen im File Menü -> Voreinstellungen-> Tastatur

Copyright & Danksagungen

Rebelle © 2015-2018 Escape Motions, s.r.o.

Escape Motions Team:

Peter Blaškovič, Michal Fapšo, Ľuboš Tóth, Miroslav Sedlák, Anton Poživenec, Veronika Klimeková, Andrea Vachová, Jaroslav Kaša

Unser besonderer Dank geht an:

Alle, die mit Ideen, Anregungen beigetragen oder Rebelle zu finalisieren geholfen haben, insbesondere Jay Hardy, Jason Maranto, Carlos Ferreira, Predrag Kalajdzijevic, Spencer Jarvis, Tim Shelbourne, Axel Cardeneo, Rana Dias, Matúš Fedorko, Daniel Innes, Tomáš Lancz, Michelle Parsley, Rastislav Piovarči, Ľubomír Zabadal, Daniel Murray, Kamila Stankiewicz, Martin Haschild, Will von Dehl, Matthew Cox, Alexander Miroshnikoff und Whitney Pollet.

Übersetzungen: Tanya Hayman, Tony Lloyd, Daniel Streidt, Higashiuchi Takuri, Kenjiro Nagano, Marta Fernandez, Irene Briz, Elke Schnabel, Pat McDonald, Sergey Krotov, Maciej Dobrenko, Tatjana Prelog, Kouki Aikawa, Davi Goldberg, Massimo Corinaldesi, Anna Aroui, Burak Erdogan, Roni Kantola, Umin Kang, Simon Ogata, Deo.R, Andy Chen, Andrea Hornáková, Veronika Klimeková.

Schablonen und Leinwände von Ľubomír Zabadal.

Original Benutzeroberfläche Icons: "Batch" by Adam Whitcroft

Used Libraries/ Bibliotheken:

Diese Applikation ist mit den folgenden Bibliotheken entwickelt worden:

Qt 5.4, LGPL license - <http://qt-project.org/downloads/>

QuaZIP, LGPL license - <http://sourceforge.net/projects/quazip/>

CryptoPP, Boost Software license - <http://www.cryptopp.com/>

ImageMagick, Apache license - <http://www.imagemagick.org/>

AntiGrain Geometry 2.4, LGPL license - <http://agg.sourceforge.net/antigrain.com/index.html>

MB WebSockets, LGPL license - <https://qt.gitorious.org/qtplayground/mbwebsockets>

Wir danken Gott für die vielen kreativen Ideen.

Rebelle End-User Software License Agreement

Copyright 2015-2018 Escape Motions, s.r.o. All Rights Reserved.

This license is a legal agreement between you and Escape Motions for the use of Rebelle software (the "Software"). By downloading, installing, copying, or otherwise using the Software, you acknowledge that you have read terms and conditions of this license, understand them, and agree to be bound by them. If you do not agree with these terms and conditions, Escape Motions is unwilling to license the Software to you, and you are not authorized and may not use the Software.

Permitted Use

Users of the Rebelle may use the Software for commercial, or for-profit activities as well as for personal, non-commercial, or non-profit activities.

The Software may be installed on a computer that is for multiple users but it may not be installed on more than one computer regardless of whether those computers are operated simultaneously or not.

You may install the Software on multiple computers provided that not more than one of those computers is in use simultaneously and that those computers are solely for your own personal use.

You may not remove the copyrights notices from the Software. You may make one (1) copy of the Software for back-up or archival purposes.

Restrictions

This is a SINGLE COPY SOFTWARE LICENSE. The Software is copyrighted and protected by law and international treaty. This is a license, not a transfer of title, and unless you have been granted prior, written consent from Escape Motions you may not:

- a, Reproduce, distribute, or transfer the Software, or portions thereof, to any third party.
- b, Sell, rent, lease, assign, or sublet the Software or portions thereof.
- c, Grant rights to any other person.
- d, Modify, decompile, reverse engineer, disassemble, or create derivative works based on the Software or the documentation in whole or in part.
- e, Use the Software in violation of any international law or regulation.

You must not intentionally or unintentionally make the Software available on any web server, ftp server, file sharing network, shared directory, or other location where any other person can acquire a copy of the Software. You are responsible for keeping the Software safe from being copied by others.

Display of Copyright Notices

All copyright and proprietary notices and logos within the Software files must remain intact.

Indemnity

You agree to indemnify and hold harmless Escape Motions for any third-party claims, actions or suits, as well as any related expenses, liabilities, damages, settlements or fees arising from your use or misuse of the Software, or a violation of any terms of this license.

The Software may contain technical inaccuracies or typographical errors, so changes and/or updates may be affected without notice.

Peter Blaskovic may also make improvements and/or other changes to the Software at any time without notice.

Disclaimer Of Warranty

THE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, AS TO THE SOFTWARE OR ITS OPERATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF QUALITY, PERFORMANCE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, PETER BLASKOVIC DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE OR ANY RELATED SERVICE WILL ALWAYS BE AVAILABLE.

Limitations Of Liability

YOU ASSUME ALL RISK ASSOCIATED WITH THE INSTALLATION AND USE OF THE SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR CLAIMS, DAMAGES OR OTHER LIABILITY ARISING FROM, OUT OF, OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE. LICENSE HOLDERS ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE APPROPRIATENESS OF USE AND ASSUME ALL RISKS ASSOCIATED WITH ITS USE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE RISKS OF PROGRAM ERRORS, DAMAGE TO EQUIPMENT, ANY LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF DATA OR SOFTWARE PROGRAMS, OR UNAVAILABILITY OR INTERRUPTION OF OPERATIONS.